İçindekiler

1 Giriş 2

2 İlk adımlar 4

2.1 Genel bakış 4

2.2 Sistem gereksinimleri 7

2.3 İlk adımlar 9

3 Özellikler 12

3.1 Masaüstü görünümü 12

3.2 Sistem bilgileri 17

3.3 Performans grafikleri 26

3.4 Sürücüler ve USB aygıtları 30

3.5 Görüntüleme profilleri 32

3.6 Pano ve destek 37

4 Ayarlar 40

4.1 Bildirim alanı simgesinin menüsü 40

4.2 Yapılandırma dosyası 47

4.3 Komut satırı parametreleri 61

4.4 Kurumsal dağıtım 63

5 Sorun giderme 68

6 Sık sorulan sorular 72

7 Destek ve diğer O&O ürünleri 77

Giriş

O&O Software GmbH tarafından geliştirilen **O&O DeskInfo**, sistem bilgilerini Windows masaüstünde gösteren ücretsiz bir araçtır. Bu Türkçe kılavuzda menü komutları İngilizce arayüzdeki adlarıyla verilir.

O&O DeskInfo nedir?

O&O DeskInfo bilgisayarınızla ilgili önemli bilgileri doğrudan masaüstünde gösterir. Bilgiler **duvar kâğıdının önünde ve masaüstü simgelerinin arkasında** yer alır ve çalışmanıza engel olmaz.

Yüklü Windows sürümünü ve derlemesini, boş belleği, işlemci ve ekran kartı kullanımını, etkin ağ bağdaştırıcısının IP adresini ve sürücülerin doluluk oranını görebilirsiniz. Yardım masasına başvururken tüm bu bilgileri tek tıklamayla panoya kopyalayabilirsiniz.

Temel özellikler

- **Tüm bilgiler bir arada.** Bilgisayar, kullanıcı, işletim sistemi, CPU, RAM, GPU, donanım, sistem durumu, pil, ağ ve sürücüler.
- **Canlı izleme.** CPU, RAM, GPU ve ağ trafiğinin geçmiş grafiklerinin yanı sıra bildirim alanı simgesinde anlık CPU grafiği.
- **Kurulum gerekmez.** O&O DeskInfo taşınabilir bir uygulamadır. Dosyaları ayıklayıp programı çalıştırmanız yeterlidir.
- **Standart kullanıcı hakları yeterlidir.** Normal kullanım için yönetici ayrıcalıkları gerekmez.
- **Tüm ayarlar yapılandırılabilir.** Günlük ayarları bildirim alanı menüsünden, diğer seçenekleri tek bir XML yapılandırma dosyasından değiştirebilirsiniz.
- **Tamamen ücretsizdir.** O&O DeskInfo ücretsiz yazılımdır. Ücretli sürüm veya kısıtlanmış özellik yoktur.

Ücretsiz yazılım

O&O DeskInfo **ücretsiz bir yazılımdır**. Kişisel ve ticari amaçlarla dilediğiniz sayıda bilgisayarda kullanabilir ve değiştirmeden paylaşabilirsiniz. Deneme süresi, lisans anahtarı veya geçiş yapmanız gereken ücretli bir sürüm yoktur.

> **Not**
>
> O&O DeskInfo kurulum gerektirmez ve başka bir yazılım yüklemez. Bir kurulum paketiyle veya ek yazılımla dağıtılan kopyalar kullanım koşullarımıza aykırıdır. İşlem yapabilmemiz için kaynağı bize bildirin.

Kılavuzun düzeni

Kılavuzun bölümlerine sol taraftaki menüden ulaşabilirsiniz:

- **İlk adımlar:** Genel bakış, Sistem gereksinimleri ve İlk adımlar bölümleri O&O DeskInfo'nun işlevlerini, gereksinimlerini ve birkaç dakika içinde nasıl çalıştırılacağını anlatır.
- **Özellikler:** Masaüstü görünümü, Sistem bilgileri, Performans grafikleri, Sürücüler ve USB aygıtları, Görüntüleme profilleri ve Pano ve destek bölümleri uygulamanın hangi bilgileri nasıl gösterdiğini açıklar.
- **Ayarlar** başvuru bölümünde Bildirim alanı simgesinin menüsü, Yapılandırma dosyası, Komut satırı parametreleri ve Kurumsal dağıtım konuları bulunur.
- Ekran beklediğiniz gibi davranmıyorsa Sorun giderme bölümüne bakın.
- Sık sorulan sorular en yaygın soruları yanıtlar.
- Destek ve diğer O&O ürünleri O&O desteğine nasıl ulaşacağınızı açıklar ve ilgili ürünleri tanıtır.

Yalnızca yapılandırma dosyasından değiştirilebilen ayarlar YAPILANDIRMA DOSYASI etiketiyle gösterilir.

O&O Software'in diğer ücretsiz araçları

O&O DeskInfo Berlin'de geliştirilen Windows araçları ailesinin bir üyesidir. Diğer araçlara bildirim alanındaki menünün **Explore more O&O products…** seçeneğinden erişebilirsiniz:

- **O&O ShutUp10++** — Windows 10 ve 11 için ücretsiz gizlilik denetimi.
- **O&O AppBuster** — önceden yüklenmiş Windows uygulamalarını ve gereksiz yazılımları kaldırmaya yarayan ücretsiz uygulama yöneticisi.
- **O&O Syspectr** — tüm bilgisayar ve sunucularınız için bulut tabanlı izleme ve yönetim.

Tüm ürünler için bkz. O&O Software ürün sayfası.

Genel bakış

O&O DeskInfo sistem bilgilerini masaüstünüzde sürekli gösteren küçük, taşınabilir bir Windows uygulamasıdır. Bu sayfa, arabirimin bileşenlerini, ekrandaki davranışını ve uygulamayı nerelerde kullanabileceğinizi açıklar.

Kullanıcı arabiriminin üç bileşeni

O&O DeskInfo'nun menüler ve araç çubukları içeren klasik bir ana penceresi yoktur. Arabirim üç bileşenden oluşur:

Eleman	Amaç
Masaüstü bilgi paneli	Doğrudan masaüstüne çizilen ve içeriği sürekli güncellenen bilgi panelidir.
Bildirim alanı simgesi	Windows bildirim alanındaki simge, CPU kullanımını canlı bir grafikle gösterir. Tüm ayarlara buradan ulaşabilirsiniz.
Bildirim alanı simgesinin menüsü	Bildirim alanındaki simgeye sağ tıklayarak açtığınız menüdür. Profiller, konum, monitör, görünüm, grafikler ve güncelleme hızı dahil günlük ayarlara buradan ulaşabilirsiniz. Bkz. Bildirim alanı simgesinin menüsü.

Kenar boşlukları, kesin renk değerleri, grafik boyutları, yardım masası iletileri ve yönetilen bilgisayarlar için kısıtlamalar gibi menüde bulunmayan seçenekler yapılandırma dosyasından ayarlanabilir.

İki görüntüleme modu

O&O DeskInfo bilgileri iki farklı şekilde gösterebilir. Modu değiştirmek için bildirim alanındaki menüden **View settings → Show integrated with the Desktop** seçeneğini kullanın.

Masaüstüyle bütünleşik görünüm (varsayılan)

Bilgi paneli masaüstü arka planının parçası olur. **Duvar kâğıdının önünde, masaüstü simgelerinin arkasında** yer aldığından simgeler, açık pencereler ve görev çubuğu her zaman önde kalır. Tıklamalar panelden geçerek alttaki masaüstüne ulaşır ve masaüstünü normal şekilde kullanabilirsiniz.

Windows bu görünümü sağlamak için iki yöntem sunar. O&O DeskInfo sisteminiz için uygun yöntemi otomatik seçer:

- **Standart modda** pencere masaüstü simgelerinin arkasına yerleştirilir. Windows 10'da ve Windows 11 sistemlerinin çoğunda bu mod kullanılır.
- **Alternatif mod**, pencereyi diğer tüm pencerelerin arkasına ancak duvar kâğıdının önüne yerleştirir. Bu yöntem, standart modun kullanılamadığı yeni “raised desktop” görüntüleme modeline sahip Windows 11

sistemlerinde kullanılır.

Dosya Gezgini yeniden başlatılırsa (örneğin bir kilitlenmeden veya ekran ayarlarını değiştirdikten sonra) O&O DeskInfo masaüstündeki konumunu otomatik olarak geri yükler.

Sürgülü pencere

Masaüstüyle bütünleşik görünüm kapatılırsa bilgiler, ekran kenarında renkli bir sekmesi bulunan küçük bir pencerede gösterilir. Sekmeye veya bildirim alanındaki simgeye tıklamak pencereyi açıp kapatır. Bu modda ayrıca:

- pencereyi diğer pencerelerin **Always on top** tutabilir,
- panelin **Background opacity** seçebilir,
- sekmenin **Button color** belirleyebilir
- veya sekme düğmesini tamamen gizleyebilirsiniz. Pencereyi bildirim alanındaki simgeden açıp kapatmaya devam edebilirsiniz.

Yaygın kullanım alanları

Yardım masası ve BT desteği. O&O DeskInfo'nun en yaygın kullanım alanıdır. Kullanıcılar bilgisayar adını, Windows derlemesini, IP adresini ve seri numarasını doğrudan masaüstünden okuyabilir. **Copy info to clipboard** komutu tüm bilgileri bir defada panoya kopyalar. Komut İstemi, `msinfo32` veya kullanıcıyı sistem pencerelerinde adım adım yönlendirmek gerekmez. İletişim bilgilerinizi `InfoMessage` ayarıyla ekleyebilirsiniz.

Performans izleme. CPU, RAM, GPU ve ağ trafiği geçmiş grafikleri yükün zaman içindeki değişimini gösterir ve darboğazları belirlemeye yardımcı olur. Daha ayrıntılı incelemek için bildirim alanındaki simgeye çift tıklayarak Windows Görev Yöneticisi'ni açabilirsiniz.

Bilgisayar envanteri. Üretici, model, seri numarası, anakart, BIOS ve TPM sürümleri, Güvenli Önyükleme durumu, etki alanı üyeliği ve Windows etkinleştirme durumu görüntülenebilir ve kopyalanabilir.

Kiosk, laboratuvar ve sınıf bilgisayarları. Önceden hazırladığınız yapılandırma dosyasında gösterilecek bilgileri belirleyebilir, panelin konumunu sabitleyebilir ve kullanıcıların ayarları değiştirmesini engelleyebilirsiniz. Bkz. Kurumsal dağıtım.

Ücretsiz yazılım

O&O DeskInfo **ücretsiz yazılımdır**. Ücretli sürüm, deneme süresi, lisans anahtarı veya yalnızca premium sürüme ayrılmış işlev yoktur. İstediğiniz sayıda bilgisayarda kişisel veya ticari amaçla kullanabilir ve değiştirmeden dağıtabilirsiniz.

> **İpucu**
>
> Çok sayıda bilgisayarı yönetiyorsanız bulut tabanlı izleme ve yönetim hizmetimiz **O&O Syspectr** ile aynı tür sistem bilgilerini tüm bilgisayarlardan merkezi olarak toplayabilirsiniz. Hizmet, belirli sayıda bilgisayara kadar ücretsiz kullanılabilir.

Sistem gereksinimleri

O&O DeskInfo kasten hafiftir. Kuruluma, veritabanına ve arka plan hizmetine ihtiyaç duymaz.

Desteklenen işletim sistemleri

Gereksinim	Ayrıntılar
İşletim sistemi	Windows 11 ve Windows 10, Windows Server 2016 veya sonrası
Mimarlık	x86, x64 ve ARM
Çerçeve	.NET 8 Runtime — bağımlılıkları içeren sürüme dahildir. Taşınabilir sürümde eksikse yüklemeniz istenir.
Kurulum	Yok. O&O DeskInfo taşınabilir bir uygulamadır.
İzinler	Standart kullanıcı hakları tüm normal işlemler için yeterlidir.
İnternet erişimi	Sadece son kullanıcı lisans sözleşmesi, çevrimiçi yardım ve isteğe bağlı güncelleme kontrolü için gereklidir.

Kaynak kullanımı

O&O DeskInfo, yolunuza çıkmamak için tasarlanmıştır:

- **Verimlilik Modu** varsayılan olarak etkinleştirilir. Windows daha sonra işlemi düşük öncelikli olarak ele alır ve desteklenen sistemlerde verimlilik çekirdeklerine park eder. **Use Efficiency Mode** üzerinden tepsi menüsünden aç/kapat.
- Değerlerin hangi sıklıkla yenileneceğini **Update speed** belirler. Varsayılan *Normal* (5 saniye) dışında *Fast* (1 saniye) ve *Slow* (10 saniye) seçenekleri de vardır. Bkz. Güncelleme hızı.
- Windows **bekleme veya kış uykusu**'e gittiğinde, tüm zamanlayıcılar ve performans sayaçları askıya alınır ve uyandırma sırasında otomatik olarak yeniden başlatılır.

O&O DeskInfo verilerini sakladığı yer

İçerik	Konum
Yapılandırma dosyası	`%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\OODeskInfo.cfg`
Günlük dosyaları (etkinse)	`%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\Logs\OODeskInfo.log`
Notepad için geçici ihracat	`%Temp%\DeskInfo.txt` ve `%Temp%\ProductKey.txt`

`OODeskInfo.exe` ile aynı klasöre `OODeskInfo.cfg` adlı bir dosya yerleştirirseniz kullanıcı profilindeki yapılandırma yerine bu dosya kullanılır. Böylece programı USB bellekten tamamen taşınabilir biçimde çalıştırabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma dosyası.

Birden fazla monitör desteği

Karışık DPI ölçeklendirme de dahil olmak üzere tüm monitör yapılandırmaları desteklenir. Yapabilirsin

- ekranı belirli bir monitöre yerleştirin,
- veya aynı anda **All monitors**'de gösterilebilir.

Yeni bağlanmış ve bağlantısı kesilmiş monitörler çalışma zamanında tespit edilir. Masaüstü görünümü bölümüne bakın.

Diller

Kullanıcı arayüzü **İngilizce, Almanca ve Fransızca** olarak sunulur. İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Japonca ve Çince için hazırlanan diller kullanılabilir olduklarında dil menüsünde görünür. O&O DeskInfo varsayılan olarak Windows görüntüleme dilini izler. Bildirim alanı menüsünden, `/lang` parametresiyle veya `Language` ayarıyla farklı bir dil belirleyebilirsiniz.

Bu dokümantasyon İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak mevcuttur.

İlk adımlar

O&O DeskInfo bir dakika içinde kullanıma hazırdır. Bu sayfa sizi ilk başlangıç ve hemen bakmaya değer olan bir avuç ayar boyunca gezdirir.

1. İndirme ve dosyaları ayıklama

1. ürün sayfası'den O&O DeskInfo'i indirin.
2. Arşivi istediğiniz klasöre çıkarın - örneğin `C:\Tools\OODeskInfo` veya yanınızda taşımak istiyorsanız bir USB çubuğu.
3. Hiçbir kurulum yapılmaz ve isteğe bağlı otomatik başlatma girişi dışında Windows kayıt defterine hiçbir şey yazılmaz.

2. Uygulamayı başlatın

`OODeskInfo.exe`'i çalıştır. İki şey olur:

- Bilgi paneli **birincil monitörün sağ üst köşesi**'de görünür.
- Geçerli CPU yükünün canlı bir grafiğini gösteren Windows bildirim alanında (sistem tepsisi) bir simge görünür.

> **İpucu**
>
> Bildirim alanındaki simgeyi göremiyorsanız küçük okun arkasında olabilir. Tüm ayarlara bu simgeden ulaşırsınız. Her zaman elinizin altında olması için görev çubuğunun görünür kısmına sürükleyin.

3. Karşılama sihirbazı

İlk açılışta üç adımlı kısa bir kurulum sihirbazı gösterilir:

1. **Hoş geldiniz.** - O&O DeskInfo'nin ne yaptığına ve masaüstü entegrasyonunun Windows sürümünüzde nasıl çalıştığına kısa bir giriş.
2. **Quick setup** — en sık kullanılan başlangıç ayarları:

- **Uygulama başlangıcı** - O&O DeskInfo'nin Windows ile otomatik olarak başlaması gerekip gerekmediği.
- **Display profile** gösterilecek bilgi miktarını belirler (*Default*, *Full* veya *Minimum*).
- **Monitor selection** — bilgilerin hangi monitörde görüneceğini belirler.
- **Pencere konumu** - dört ekran köşesinden hangisinin kullanılacağı, canlı bir önizleme ile.
- **Appearance** — bilgilerin duvar kâğıdı üzerinde okunabilir kalması için yazı boyutunu ve opaklığını ayarlar.

3. **Explore more O&O products** — Windows için diğer O&O araçlarını kısaca tanıtır.

Sihirbaz sadece bir kez gösterilir. Hızlı kurulumu **Quick setup…** üzerinden tepsi menüsünden herhangi bir zamanda yeniden açın ve ürüne **Daha fazla O&O ürününü keşfedin...** üzerinden genel bakış.

4. Görüntüleneni seçin

Tepsi simgesine sağ tıklayın ve **Information displayed**'i açın. Dört hazır profil mevcuttur:

Profil	İçerik
Varsayılan	Önerilen seçim: kullanıcı ve makine, işletim sistemi, CPU ve RAM, grafik kartı, donanım, sistem durumu, pil, ağ (temel ve gelişmiş), sanal makine, tüm sürücüler, sistem kullanımı ve ağ kullanımı.
Dolu	Varsayılan profilin gösterdiği her şey, tek bir sütunda düzenlenmiştir.
Minimum	Sadece gerekli olanlar: bilgi mesajı, kullanıcı ve makine, işletim sistemi.
Drives only	Sadece etiketler olmadan sürücüler - kompakt bir sürücü etkinliği ekranı.

Eğer hiçbiri uymuyorsa, **Özel Profili Düzenle...** ile kendinizinkini inşa edin. Görüntüleme profilleri bölümüne bakın.

5. Konumu ve görünümü ayarlama

Tüm bunlar tepsi menüsünde:

- **Position** — ekranın dört köşesinden birini seçmenizi sağlar.
- **Monitor** — bilgileri belirli bir monitörde veya *All monitors* seçeneğiyle tüm ekranlarda aynı anda gösterir.
- **View settings** → **Text color** — *Automatically* (varsayılan) seçildiğinde açık duvar kâğıdında siyah, koyu duvar kâğıdında beyaz yazı kullanılır. İsterseniz sabit bir renk seçebilirsiniz.
- **View settings** → **Font size** — *Small (10pt)*, *Regular (12pt)* veya *Large (14pt)*.
- **View settings** → **Opacity of the display** — %100, %80 veya %40.

Her seçeneğin ayrıntılı açıklaması için bkz. Bildirim alanı simgesinin menüsü.

6. Windows ile başlayın

Tepsi menüsünde **Start with Windows**'i etkinleştirin, böylece her logondan sonra O&O DeskInfo kullanılabilir. Bu, mevcut kullanıcı için tek bir otomatik başlatma girişi yazar ve yönetici haklarına ihtiyaç duymaz.

Otomatik dağıtımlar için bunun yerine `SetAutoRun` ayarını kullanın - kullanıcıya sormadan otomatik başlatmayı yapılandırır.

7. Panoya kopyalamayı deneme

Tepsi simgesine sağ tıklayın ve **Copy info to clipboard** seçeneğini seçin. Şu anda görüntülenen tüm bilgiler düz metin olarak kopyalanır ve hemen Notepad'de açmanız önerilir. Bu, bir meslektaşınıza veya bir yardım masasına tam bir sistem genel bakışı göndermenin en hızlı yoludur. Pano ve destek bölümüne bakın.

Sonraki adım

- Masaüstü ekranının nasıl çalıştığını ve neler sunduğunu öğrenin: Masaüstü görünümü
- O&O DeskInfo'in gösterebileceği her değere bakın: Sistem bilgileri
- Menüde bulunmayan ayarları düzenleme: Yapılandırma dosyası
- Kuruluş genelinde dağıtma: Kurumsal dağıtım

Masaüstü görünümü

Masaüstü ekranı O&O DeskInfo'in kalbidir. Bu sayfada nasıl konumlandırıldığı, ekranınıza nasıl uyum sağladığı ve görünümünü nasıl değiştirdiğiniz açıklanmaktadır.

Görüntüleme modları

Masaüstü ile entegre

Bu varsayılandır. Bilgi paneli masaüstü arka planına takılır: **duvar kağıdının önünde ve masaüstü simgelerinin arkasında** çizilir. Pencereleri, görev çubuğunu ve simgelerinizi her zaman üstte tutar ve fare tıklamaları panelden alttaki masaüstüne geçer.

O&O DeskInfo, Windows sürümünüz için doğru tekniği otomatik olarak seçer:

- **Standart mod** — pencere, masaüstü simgelerinin bulunduğu katmana bağlanır. Windows 10'da ve Windows 11 sistemlerinin çoğunda bu mod kullanılır.
- **Alternatif mod** — pencere, duvar kâğıdının önüne ancak diğer tüm pencerelerin arkasına yerleştirilir. Bu mod, yeni “raised desktop” görüntüleme modelini kullanan Windows 11 sistemlerinde uygulanır.

Dosya Gezgini yeniden başlatılırsa, panel otomatik olarak masaüstündeki yerine geri yüklenir.

Bildirim alanındaki menüden **View settings → Show integrated with the Desktop** seçeneğini değiştirerek modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Görünüm yeniden oluşturulur. Birikmiş grafik geçmişi korunur.

Sürgülü pencere

Masaüstü entegrasyonu kapatıldığında, bilgi ekran kenarında renkli bir sekme düğmesi olan küçük bir pencerede görünür. Pencereyi içeri ve dışarı kaydırmak için sekmeyi veya tepsi simgesini tıklayın.

Bu mod, masaüstü entegre edilmiş bir panel için hiçbir anlam ifade etmeyen dört ek seçeneğin kilidini açar:

Seçenek	Nerede	Açıklama
Always on top	Görünüm ayarları	Pencereyi diğer tüm pencerelerin üstünde tutar.
Show button on desktop	Görünüm ayarları	Sekme düğmesini gösterir veya gizler. Gizli düğmeyle, pencereyi değiştirmek için tepsi simgesini kullanın.
Background opacity	Görünüm ayarları	Panel arka planının opaklığı: % 100, % 80 veya % 40.
Button color	Görünüm ayarları	Sekme düğmesinin rengi: mavi (varsayılan), beyaz, siyah, kırmızı, yeşil veya turuncu.

Sekme düğmesinin dikey konumu fare ile sürüklenebilir ve `ButtonYPosition`'de hatırlanır.

Konum

Panel dört ekran köşesinden herhangi birinde oturabilir. Tepsi menüsünden **Position**'in altında birini seçin:

- Sol üst
- Sağ üst
- Sol alt
- Sağ alt

Sürgülü pencere modunda seçim **Left** ve **Right**'ye düşürülür, çünkü pencere her zaman yatay olarak kayar.

Varsayılan **Right top**'dir. İlgili yapılandırma ayarı `PanelPosition`'dir.

Ekran kenarlarından uzaklık

YAPILANDIRMA DOSYASI

Masaüstü entegre modunda panel ve ekran kenarları arasında bir kenarlık ekleyebilirsiniz - bir görev çubuğu, bir rıhtım veya duvar kağıdı öğesi yoldaysa kullanışlıdır. Dört değer piksel olarak verilir:

```
<Settings>
 <TopMargin>40</TopMargin>
 <RightMargin>24</RightMargin>
 <BottomMargin>0</BottomMargin>
 <LeftMargin>0</LeftMargin>
</Settings>
```

Monitör seçimi

Birden fazla monitör bağlandığında bildirim alanındaki menüde **Monitor** alt menüsü görünür:

- **All monitors** — bilgiler bağlı tüm ekranlarda aynı anda gösterilir. Tüm ekranlar aynı profil, konum ve görünüm ayarlarını kullanır.
- **Monitor 1**, **Monitor 2**, … — bilgiler yalnızca seçilen monitörde görünür. Birincil monitör ayrıca belirtilir. Numaralar Windows görüntü ayarlarındaki monitör numaralarıyla aynıdır.

Monitör değiştirildiğinde uygulama yeni ekranda doğru konuma yerleşmek için yeniden başlar. Çalışırken bir monitörün bağlandığı veya çıkarıldığı algılanır ve menü güncellenir.

Karşılık gelen yapılandırma ayarları `Monitor` ve `ShowOnAllMonitors` 'dir.

> **Not**
>
> Masaüstü entegrasyonu, birincil monitörün negatif olmayan bir X koordinatından başlamasını gerektirir. Monitörleriniz, bir ekranın birincil monitörün *sol*'ine (negatif koordinatlara) uzanacak şekilde ayarlanmışsa, Windows paneli masaüstü arka planına güvenilir bir şekilde haritalayamaz. Bu durumda monitörleri Windows ekran ayarlarında yeniden düzenleyin veya sürgülü pencere modunu kullanın.

Metnin görünümü

Metin rengi

View settings → **Text color** şu seçenekleri sunar:

- **Automatically** (varsayılan) — O&O DeskInfo, duvar kâğıdının parlaklığına göre açık arka plan üzerinde siyah, koyu arka plan üzerinde beyaz yazı seçer. Duvar kâğıdı değiştiğinde bu değerlendirme yinelendiğinden slayt gösterisi sırasında da metin okunabilir kalır.
- Sabit bir renk: **White** (varsayılan sabit renk), **Light gray**, **Gray**, **Dark gray**, **Black**, **Red**, **Green** veya **Blue**.

Herhangi bir sabit renk seçmek otomatik ayarı kapatır. Diğer herhangi bir renk yapılandırma dosyasında `TextColor` ile ayarlanabilir; menü daha sonra ek bir **Özel** girişi gösterir.

Yazı tipi boyutu

View settings → **Font size** üç hazır boyut sunar:

Giriş	Boyut
Küçük	10 pt
Normal (varsayılan)	12 pt
Büyük	14 pt

Başka herhangi bir değer yapılandırma dosyasında `TextSize` ile ayarlanabilir. Menü daha sonra bir **Özel** girdisini gösterir, böylece standart olmayan bir değerin etkin olduğunu görebilirsiniz.

Ekranın Opaklığı

View settings → Opacity of the display tüm bilgi panelinin opaklığını belirler. Seçenekler **%100**, **%80** (varsayılan) ve **%40** değerleridir. Düşük değerlerde duvar kâğıdı daha belirgin görünür. Bu görünüm hoşunuza gidebilir, ancak desenli arka planlarda metni okumayı zorlaştırabilir.

Bunu, yalnızca kayan pencerenin panel arka planını etkileyen **Background opacity** ile karıştırmayın.

Sütun düzeni

Bilgiler dört sütuna kadar dağıtılır, böylece panel uzun bir dikey listeye büyümek yerine kompakt kalır.

Otomatik dengeleme

Varsayılan olarak O&O DeskInfo, sütunları ağırlık tabanlı bir algoritma kullanarak dengeler:

- Her etiket satırı ve her sürücü girişi ağırlık 1 olarak sayılır.
- bir performans grafiği, yüksekliği ile orantılı olarak sayılır (tipik olarak bir etiket satırının üç ila beş katı),
- Gruplar asla bölünmez, bu nedenle ilgili bilgiler bir arada kalır.

Sonuç, herhangi bir manuel ayar olmadan görsel olarak dengeli bir paneldir. Davranış `UseBalancedColumnDistribution` tarafından kontrol edilir.

Sütunlar tam olarak eşitlenemediğinde, hizalama modu hangi sütunun daha kısa olmasına izin verileceğine karar verir - `BalancedColumnAlignment` ile ayarlanır:

Değer	Davranış	Tavsiye edilenler
`RightBound` (varsayılan)	En soldaki sütun kısalır.	Doğru hizalanmış pozisyonlar (*Sağ üst*, *Sağ alt*)
`LeftBound`	En sağdaki sütun kısalır.	Sol hizalı pozisyonlar (*Sol üst*, *Sol alt*)

Sütunları elle atama

Tam kontrol istiyorsanız, her bilgi kategorisini profil editöründeki veya profil tanımındaki sabit bir sütuna atayın. Görüntüleme profilleri bölümüne bakın.

Etkileşim

Masaüstü ekranının kendisi tıklanır ve tıklanamaz. Tüm etkileşim tepsi simgesi aracılığıyla gerçekleşir:

İşlem	Sonuç
Bildirim alanındaki simgeye **sol tıklama**	Sürgülü pencereyi gösterir veya gizler. Masaüstü entegre modunda hiçbir etkisi yoktur.
Çift tıklayın tepsi simgesi	Windows Görev Yöneticisi'ni açar. **Launch Task Manager by double-clicking** ile kapatılabilir.
Bildirim alanındaki simgeye **sağ tıklama**	Bildirim alanı simgesinin menüsünü açar.
İşaretçiyi bildirim alanındaki simgenin **üzerinde bekletme**	Geçerli CPU, RAM ve ağ değerleriyle bir araç ipucu gösterir.

Sürgülü pencere modunda performans grafikleri etkileşimlidir: Bir grafiğin üzerinde gezinmek, akım, minimum, maksimum ve ortalama değerlere sahip bir araç ucu gösterir.

Sistem bilgileri

Bu sayfa, O&O DeskInfo'in görüntüleyebildiği her şeyin tam referansıdır. Bilgiler **kategoriler**'de düzenlenir; bir ekran profili, bunları görmek istediğiniz sırada kategorilerin (veya bireysel değerlerin) bir listesinden başka bir şey değildir.

Key sütunundaki adı görüntüleme profilinde veya yapılandırma dosyasında kullanırsınız. Alan adlarında büyük ve küçük harf ayrımı yapılmaz.

> **İpucu**
>
> Bunları ezberlemeniz gerekmez. Profil düzenleyicisinde (**Information displayed → Edit Custom Profile…**) onay kutularını işaretleyerek profil oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki anahtarlar, örneğin bir kurumsal dağıtım hazırlarken yapılandırma dosyasını elle yazmak istediğinizde gerekir.

Kategoriye genel bakış

Kategori anahtarı	Profil editöründe isim	İçerikler
`InfoMessage`	Bilgi	Özel iletiniz. Örneğin yardım masası iletişim bilgileri
`UserAndMachine`	Kullanıcı ve makine	Kullanıcı adı, bilgisayar adı, alan adı üyeliği
`OS`	İşletim sistemi	Sürüm, sürüm, yapı, kod adı, yükleme tarihi, son güncelleme, yeniden başlatma bekleyen, etkinleştirme
`CPU`	CPU ve RAM	İşlemci, çekirdekler, yüklü bellek, sistem türü
`GPU`	Grafik kartı	Bellek ve anlık kullanım bilgileriyle birlikte tüm grafik bağdaştırıcıları
`Hardware`	Donanım bilgileri	Üretici, model, seri numarası, anakart, BIOS
`SystemStatus`	Sistem durumu	Çalışma süresi, son önyükleme, Güvenli Önyükleme, TPM, disk belleği dosyası
`Battery`	Pil bilgileri	Durum, şarj, kalan süre, pil sağlığı
`VirtualMachine`	Sanal makine bilgileri	Sistemin sanal olup olmadığı ve platformla ilgili ayrıntılar
`NetworkBasic`	Ağ (temel)	Adaptör, bağlantı tipi, MAC adresi, IPv4 ve IPv6 adresi
`NetworkAdvanced`	Ağ (gelişmiş)	Alt ağ maskesi, ağ geçitleri, DHCP, DNS ve WINS sunucuları
`Performance`	Sistem kullanımı	CPU, RAM ve GPU kullanımı tarih grafikleriyle
`NetworkTraffic`	Ağ kullanımı	Tarih grafikleri ile gönderilen ve alınan trafik
`LocalDrives`	Yerel sürücüler	Kapasite ve doldurma seviyesine sahip dahili sürücüler
`RemovableDrives`	Çıkarılabilir sürücüler	USB çubukları, hafıza kartları, harici sürücüler
`NetworkDrives`	Ağ sürücüleri	Durumla birlikte haritalanmış ağ sürücüleri
`DriveLED`	Yalnızca sürücüler	Üç sürücü kategorisinin hepsi birleştirildi

`-` (tek kısa çizgi) iki grup arasına dikey boşluk bırakan bir **ayırıcı** ekler.

Bilgi iletisi

Anahtar	Etiket	Açıklama
`InfoMessage`	Bilgi	Sistem bilgilerinin üzerinde görüntülenen bir serbest metin satırı. Yapılandırma dosyasında `InfoMessage` ile ayarlayın. Tipik olarak yardım masası iletişim bilgileri veya kullanıcı için bir bildirim için kullanılır.

Kullanıcı ve makine

Anahtar	Etiket	Açıklama
`UserName`	Kullanıcı adı	Oturum açan kullanıcının Windows kullanıcı adı.
`MachineName`	Makine adı	Bilgisayarın adı.
`DomainMembership`	Etki alanı	Active Directory alan adı, Azure AD birleştirme durumu (*Azure AD katıldı*, *Hybrid Azure AD katıldı*) veya bilgisayarın ait olduğu çalışma grubu.

İşletim sistemi

Anahtar	Etiket	Açıklama
`OSEdition`	İşletim sistemi	Yüklü Windows sürümü, ör. *Windows 11 Pro*.
`OSVersion`	Sürüm	Windows sürümü, örneğin *24H2*.
`OSBuild`	Derleme	Yüklenen Windows sürümünün yapı numarası.
`OSCodename`	Kod adı	Windows sürümünün dahili kod adı.
`OSInstallDate`	Yükleme tarihi	Windows'un kurulduğu tarih.
`OSLastUpdate`	Son güncelleme	En son yüklenen Windows güncellemesi, kurulum tarihiyle birlikte.
`OSPendingReboot`	Yeniden başlatma bekleniyor	Windows'un güncellemeleri yüklemeyi bitirmek için yeniden başlatmayı bekleyip beklemediği.
`OSActivationStatus`	Aktivasyon	Windows etkinleştirme durumu: *Etkinleştirildi*, *Ek süre*, *Bildirim modu* veya *Etkinleştirilmedi*.

Ürün anahtarları

Gizlilik nedeniyle bu iki değer **hiçbir hazır profile dahil edilmez**. Bunları özel profilinize ancak ürün anahtarınızın masaüstünde görünmesini gerçekten istiyorsanız ekleyin.

Anahtar	Etiket	Açıklama
`OSProductKey`	Ürün anahtarı	Mevcut kurulumun Windows ürün anahtarı.
`OSOEMProductKey`	OEM ürün anahtarı	Orijinal Windows kurulumu için üretici tarafından bilgisayarın BIOS'unda depolanan OEM ürün anahtarı.

> **İpucu**
>
> Anahtarı masaüstüne yerleştirmek yerine bildirim alanı menüsünden **Show Windows Product Key** seçeneğini kullanın. Açılan pencerede gerektiğinde anahtarları panoya kopyalayabilirsiniz. Bkz. Pano ve destek.

CPU ve RAM

Anahtar	Etiket	Açıklama
`Processor`	CPU	İşlemcinin model tanımlaması.
`CPUCoreCount`	CPU çekirdekleri	İşlemci çekirdeği sayısı.
`TotalPhysicalMemory`	RAM	Takılı ana bellek miktarı.
`SystemType`	Sistem türü	İşlemcinin ve işletim sisteminin adres genişliği, örneğin *64-bit işletim sistemi, x64 tabanlı işlemci*.

Grafik kartı

Anahtar	Etiket	Açıklama
`GPUs`	GPU'lar	Sistemdeki tüm grafik adaptörlerinin bir listesi, her biri hafızası ve canlı kullanımı ile. Ayrık grafik kartları için **adanmış** video belleği gösterilir, entegre GPU'lar için **paylaşıldı** sistem belleği - adaptör için hangisi anlamlıysa.
`GPUName`	GPU	Tek bir grafik adaptörünün belirlenmesi.
`GPUMemory`	GPU RAM (özelleştirilmiş)	Tek bir grafik adaptörünün özel video belleği.

Donanım bilgileri

Anahtar	Etiket	Açıklama
`SystemManufacturer`	Sistem üreticisi	Bilgisayar sisteminin üreticisi.
`SystemModel`	Sistem modeli	Bilgisayar sisteminin model belirlemesi.
`SystemSerialNumber`	Seri numarası	Bilgisayar sisteminin seri numarası - envanter ve destek davaları için kullanışlıdır.
`MotherboardManufacturer`	Anakart üreticisi	Anakartın üreticisi.
`MotherboardModel`	Anakart modeli	Anakartın modeli ve ürün tanımı.
`BIOSVersion`	BIOS sürümü	Yüklü BIOS veya UEFI firmware sürümü.
`BIOSReleaseDate`	BIOS çıkış tarihi	Yüklenen firmware'in çıkış tarihi.

Sistem durumu

Anahtar	Etiket	Açıklama
`SystemUptime`	Sistemin çalışma süresi	Son sistem başladığından beri geçen süre.
`LastBootTime`	Son önyükleme zamanı	Son sistemin başlangıç tarihi ve saati.
`SecureBootEnabled`	Güvenli Önyükleme	Güvenli Önyükleme'nin etkin olup olmadığı.
`TPMVersion`	TPM sürümü	Güvenilir Platform Modülü'nün sürümü ve durumu.
`PageFileSize`	Sayfa dosya boyutu	Sanal bellek sayfası dosyasının yapılandırması.

Pil bilgileri

Bu değerler yalnızca pili olan cihazlarda görüntülenir. Masaüstü PC'lerde satırlar kendilerini gizler.

Anahtar	Etiket	Açıklama
`BatteryStatus`	Pil durumu	Mevcut durum: *Boşaltma*, *AC'de*, *Şarj*, *Tam şarjlı*, *Kısmen şarj*, *Düşük*, *Kritik* ve benzeri.
`BatteryChargePercent`	Pil şarjı	Şarj seviyesi yüzde olarak.
`BatteryEstimatedTime`	Kalan pil süresi	Tahmini kalan çalışma süresi. Windows yeterli veriye sahip olana kadar *Hesaplanıyor...*'i gösterir.
`BatteryHealth`	Pil sağlığı	Pilin sağlığı: WH'deki her iki değerle birlikte yüzde olarak gösterilen tasarım kapasitesi ile karşılaştırıldığında tam şarj kapasitesi.

Sanal makine bilgileri

Anahtar	Etiket	Açıklama
`VMStatus`	Sanal makine	Sistemin sanal bir makinede veya fiziksel donanımda çalışıp çalışmadığı.
`VMVendor`	VM satıcısı	Sanal makinenin veya hipervizörün satıcısı.
`VMProduct`	VM ürünü	Sanal makinenin ürün adı ve platformu.
`VMVersion`	VM sürümü	VM platformunun veya misafir araçlarının sürümü.
`VMHypervisorPresent`	Hiper yönetici varlığı	Sistemde bir hiper yönetici bulunup bulunmadığı.
`VMGuestTools`	Misafir araçları	Konuk uzantıları veya sanal makinenin içine yerleştirilen araçlar.

Ağ (temel)

Tüm ağ değerleri **etkin ağ bağdaştırıcısına** aittir. O&O DeskInfo bunu otomatik seçer. Belirli bir bağdaştırıcı kullanmak için bildirim alanı menüsünde **Network adapter** seçeneğini ayarlayın. Bkz. Bildirim alanı simgesinin menüsü.

Anahtar	Etiket	Açıklama
`NetworkInterface`	Ağ adaptörü	Ağ adaptörünün belirlenmesi.
`ConnectionType`	Bağlantı türü	Bağlantı türü - *Ethernet* veya *WiFi* - ve *sınırsız* veya *sınırlı (örneğin mobil)* olsun.
`PhysicalAddress`	Fiziksel adres	Adaptörün MAC adresi.
`IPv4AddressLocal`	IPv4 adresi	Yerel IPv4 adresi.
`IPv6AddressLocal`	IPv6 adresi	Yerel IPv6 adresi.

Ağ (gelişmiş)

Anahtar	Etiket	Açıklama
`IPv4SubnetMask`	IPv4 Subnet Maskesi	Adaptörün IPv4 alt ağ maskesi.
`IPv4DefaultGateway`	IPv4 Varsayılan Ağ Geçidi	IPv4 varsayılan ağ geçidi.
`IsDHCPEnabled`	DHCP etkin	Adaptörün adresini DHCP aracılığıyla alıp almadığı.
`IPv4DHCPServers`	IPv4 DHCP Sunucuları	IPv4 DHCP sunucularının listesi.
`IPv4DNSServers`	IPv4 DNS Sunucuları	IPv4 DNS sunucularının listesi.
`IPv4WINSServers`	IPv4 WINS Sunucuları	IPv4 WINS sunucularının listesi.
`IPv6AddressLinkLocal`	Bağlantı-yerel IPv6 adresi	Bağlantı-yerel IPv6 adresi.
`IPv6DefaultGateway`	IPv6 Varsayılan Ağ Geçidi	IPv6 varsayılan ağ geçidi.
`IPv6DHCPServers`	IPv6 DHCP Sunucuları	IPv6 DHCP sunucularının listesi.
`IPv6DNSServers`	IPv6 DNS Sunucuları	IPv6 DNS sunucularının listesi.
`IPv6WINSServers`	IPv6 WINS Sunucuları	IPv6 WINS sunucularının listesi.

Sistem kullanımı

Her değer iki biçimde sunulur: güncel, en düşük ve en yüksek değerleri içeren bir **sayısal satır** ve bir **geçmiş grafiği**. Bu ikisini birbirinden bağımsız kullanabilirsiniz. Bkz. Performans grafikleri.

Anahtar	Etiket	Açıklama
`CPUUtilization`	CPU	Minimum, maksimum ve ortalama değerlere sahip mevcut işlemci yükü.
`CPUUtilizationGraph`	CPU	İşlemci yükünün geçmiş grafiği.
`RAMAvailability`	RAM	Şu anda minimum, maksimum ve ortalama değerlere sahip mevcut ana bellek.
`RAMAvailabilityGraph`	RAM	Mevcut ana belleğin tarih grafiği.
`GPUUtilization`	GPU	Minimum, maksimum ve ortalama değerlerle en yoğun grafik motorunun mevcut yükü.
`GPUUtilizationGraph`	GPU	Grafik yükünün tarih grafiği.

> **Not**
>
> GPU kullanımı her ortamda mevcut değildir - bazı uzak masaüstü oturumları gerekli verileri bildirmez. Bu durumda GPU satırları profilinize bakılmaksızın kendilerini otomatik olarak gizlerler.

Ağ kullanımı

Anahtar	Etiket	Açıklama
`BytesSentPerSecond`	Gönderilen trafik	Ağ adaptörünün minimum, maksimum ve ortalama değerlerle giden aktarım hızı.
`BytesSentPerSecondGraph`	Gönderilen trafik	Giden trafiğin tarih grafiği.
`BytesReceivedPerSecond`	Trafik alındı	Ağ adaptörünün minimum, maksimum ve ortalama değerlerle gelen aktarım hızı.
`BytesReceivedPerSecondGraph`	Trafik alındı	Gelen trafiğin tarih grafiği.

Show graphs → Network traffic in Mb/s seçeneğiyle **saniyede megabit** (Mb/s, varsayılan) ve **saniyede megabayt** (MB/s) birimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sürücüler

Anahtar	Etiket	Açıklama
`LocalDrives`	Yerel sürücüler	Bir dolum seviyesi çubuğu da dahil olmak üzere kapasite ve boş alana sahip tüm dahili sürücüler.
`RemovableDrives`	Çıkarılabilir sürücüler	USB çubukları, hafıza kartları ve harici sürücüler.
`NetworkDrives`	Ağ sürücüleri	Kapasitesi, boş alanı ve erişilebilirlik durumuyla birlikte eşlenmiş ağ sürücüleri.

Renklerin, aktivite göstergelerinin ve yanıt vermeyen ağ sürücülerinin ayrıntıları Sürücüler ve USB aygıtları'dedir.

Performans grafikleri

O&O DeskInfo sadece geçerli değerleri göstermez - bir geçmişi tutar ve bir grafik olarak çizer. Bu, tek bir sayının asla ortaya çıkaramayacağı yük desenlerini görünür kılar: her birkaç saniyede bir zirve yapan bir işlemci, RAM'inizi yavaşça yiyen bir bellek sızıntısı veya ağı doyuran bir yedekleme işi.

Ölçülenler nelerdir

Dört metrik sürekli olarak kaydedilir:

Metrik	Birim	Kaynakça
CPU kullanımı	%	Tüm çekirdeklere yükle.
RAM kullanılabilirlik	Bayt	Kullanılabilir (kullanılmamış) ana bellek.
GPU kullanımı	%	En yoğun grafik motorunun yükü.
Ağ trafiği	Mb/s veya MB/s	İki ayrı grafik olarak gönderildi ve alındı.

Her metrik sayısal bir satır ve grafik olarak bulunur ve her ikisi de birlikte veya ayrı ayrı gösterilebilir. Sistem bilgileri'deki tuşlara bakın.

Minimum, maksimum ve ortalama ile sayısal değerler

Sayısal satırlar, uygulamanın başlamasından bu yana gözlenen mevcut değeri artı aşırı uçları gösterir:

- ▼ en düşük değeri gösterir,
- ▲ maksimum işareti,
- **Ø** ortalamayı gösterir.

Ortalama sadece yeterli örnek toplandıktan sonra görünür, böylece ilk saniyeler boyunca zıplamaz. Eşik varsayılan olarak 32 numunedir ve `PerformanceAverageMinSampleCount` ile değiştirilebilir.

Grafikler

Her grafik, sağdaki en yeni örnekle birlikte sağdan sola doğru hareket eden bir kaydırma zaman çizelgesi çizer.

- **Dinamik ölçeklendirme.** Ağ grafikleri kendilerini görünür tarihin en büyük değerine ölçeklendirir. Bu nedenle trafik kalıpları, saniyede kilobayt veya gigabayt aktarıyor olsanız da görünür kalır.
- **Ölçek göstergesi.** Görünür aralığın mevcut maksimumu grafiğin sağ üst köşesinde, örneğin `125 MB/s`'de basılır.

- **Referans hattı.** % 50 yükseklikte çizgili yatay bir çizgi göze çapa verir.
- **Alet uçları.** Kayar pencere modunda, bir grafiğin üzerinde gezinmek, biçimlendirilmiş birimlerle akım, minimum, maksimum ve ortalama değerleri gösterir.
- **Farklı renkler.** Her metrik kendi rengini kullanır, böylece istiflenmiş grafikler ayırt edilebilir kalır.

Grafikleri açıp kapat

Tepsi menüsünde **Show graphs**'i kullanın:

Giriş	Etkisi
CPU usage graph	CPU geçmiş grafiğini gösterir veya gizler.
RAM usage graph	RAM geçmiş grafiğini gösterir veya gizler.
GPU usage graph	GPU geçmiş grafiğini gösterir veya gizler.
Network traffic graphs	Her iki ağ grafiğini de gösterir veya gizler (gönderilir ve alınır).
Network traffic in Mb/s	Birimi saniyede megabit (etkin, varsayılan) ve saniyede bayt (etkinleştirilmiş) arasında değiştirir.

Bu anahtarlar profilinizin üstünde bir filtre görevi görür: Bir grafik yalnızca profil **ve** içeriyorsa çizilir, ilgili anahtar etkinleştirilir. Bu, tüm grafiklere sahip bir profil tutmanızı ve profili düzenlemeden bireysel olanları geçici olarak kapatmanızı sağlar.

İlgili yapılandırma ayarları `ShowCPUGraph`, `ShowRAMGraph`, `ShowGPUGraph`, `ShowNetworkGraph` ve `ShowNetworkTrafficInBitsPerSecond`'dir.

Grafik boyutları

YAPILANDIRMA DOSYASI

Grafiklerin boyutu yalnızca yapılandırma dosyasında değiştirilebilir:

```
<Settings>
 <PerformanceGraphHeight>48</PerformanceGraphHeight>
 <PerformanceGraphMinWidth>200</PerformanceGraphMinWidth>
</Settings>
```

- `PerformanceGraphHeight` — her grafiğin piksel cinsinden yüksekliği (varsayılan 48). Daha yüksek grafiklerde küçük dalgalanmalar daha kolay görülür.
- `PerformanceGraphMinWidth` — piksel cinsinden en küçük genişlik (varsayılan 200). Kullanılabilir sütun alanı daha genişse grafik bu alanı doldurur.

Grafik yüksekliğinin sütun dengeleme'i de etkilediğini unutmayın: daha uzun bir grafik daha fazla ağırlık taşır ve bu nedenle sütununa daha az sıra çeker.

Bildirim alanı simgesi

Tepsi simgesi kendi içinde bir grafiktir. Son CPU yükünü sürekli olarak çizer, böylece masaüstü uygulama pencereleri ile kaplı olsa bile görev çubuğunuzda bir yük göstergesi bulunur.

Simgenin üzerinde gezinirken, geçerli CPU, RAM ve ağ değerlerine sahip bir araç ipucu görüntülenir. Çift tıklamayla Windows Görev Yöneticisi açılır - bu, tepsi menüsünde **Launch Task Manager by double-clicking** ile kapatılabilir.

Güncelleme hızı

Tepsi menüsündeki **Update speed**, değerlerin ne sıklıkta yenilendiğini kontrol eder. Aynı anda üç farklı aralığı etkiler:

Ayar	Bilgi ekranı	Sürücü etkinliği	CPU/RAM sayaçları
Fast	her 1 s	her 1 s	her 2 s
Normal (varsayılan)	her 5 s	her 2 s	her 10 s
Slow	her 10 s	her 5 s	her 20 s

Daha hızlı güncellemeler, daha pürüzsüz grafikler ve biraz daha yüksek CPU kullanımı anlamına gelir; Daha yavaş güncellemeler pille çalışan cihazlarda daha yumuşaktır. Saniyedeki diğer herhangi bir değer `UpdateSpeed` ile ayarlanabilir; menü daha sonra **Özel** girişini gösterir.

Tarih uzunluğu

YAPILANDIRMA DOSYASI

O&O DeskInfo, varsayılan olarak metrik başına 1024 numuneye kadar tutar - kabaca 17 ila 34 dakikalık tipik güncelleme aralıklarında, bir grafiğin görünür genişliğinden çok daha fazla. Ekstra örnekler minimum, maksimum ve ortalama değerleri anlamlı kılan şeydir.

```
<Settings>
 <MaxHistoryItems>1024</MaxHistoryItems>
 <PerformanceAverageMinSampleCount>32</PerformanceAverageMinSampleCount>
</Settings>
```

Daha uzun bir süre boyunca aşırı uçlar istiyorsanız `MaxHistoryItems`'i artırın; bellek kullanımını azaltın.

Bekleme ve kış uykusu

Windows sistemi askıya aldığında, tüm zamanlayıcılar ve performans sayaçları durdurulur. Özgeçmişte yeniden başlatılır ve ekran yenilenir. Bu, grafiklerin büyük bir boşluk tarafından çarpıtılmasını önler ve bekleme döngüsü boyunca minimum ve maksimum değerleri anlamlı tutar.

Verimlilik modu

Tepsi menüsünde **Use Efficiency Mode** (varsayılan olarak etkindir) Windows'tan O&O DeskInfo'yi arka plan işlemi olarak ele almasını ister: daha düşük iş parçacığı önceliği ve desteklenen donanımda verimlilik çekirdekleri üzerinde yürütme. Bu, izlemenin enerji ayak izini ölçülebilir bir şekilde azaltır. Girdi, Verimlilik Modu'nu desteklemeyen Windows sürümlerinde gizlidir.

Sürücüler ve USB aygıtları

O&O DeskInfo, üç tür sürücüyü ayırt eder ve her grubu ayrı ayrı görüntüler, böylece masaüstünüze tam olarak hangilerinin ait olduğuna karar verebilirsiniz.

Sürücü kategorileri

Kategori	Anahtar	İçerik
Yerel sürücüler	`LocalDrives`	Dahili, sabit sürücüler.
Çıkarılabilir sürücüler	`RemovableDrives`	USB çubukları, hafıza kartları ve harici sürücüler.
Ağ sürücüleri	`NetworkDrives`	Haritalanmış ağ sürücüleri.

Her sürücü, sürücü harfi, etiketi, toplam kapasitesi ve kalan boş alan artı bir dolum seviyesi çubuğu ile gösterilir.

Doluluk göstergesi

Bar, sürücünün ne kadar dolu olduğunu görselleştirir ve alan tükendikçe rengi değiştirir:

Doldurma seviyesi	Renk	Anlamı
% 90 altında	yeşil	Normal
90 % - 95%'in altında	sarı	Uyarı — boş alan azalıyor
95% ve üzeri	kırmızı	Kritik

Dört renk (normal, uyarı, kritik ve çubuk arka planı) yapılandırma dosyasında `FillColorNormal`, `FillColorWarning`, `FillColorCritical` ve `FillColorBackground` ile değiştirilebilir.

Sürücü etkinliği göstergeleri

Tepsi menüsünde **Show drive activity**, her sürücüye küçük bir okuma / yazma etkinliği göstergesi ekler - modern PC'lerin artık sahip olmadığı sabit disk LED'inin bir yazılım eşdeğeri. Okuma ve yazma etkinliği ayrı ayrı sinyallenir, böylece bir bakışta bir sürücünün yazıp yazmadığını veya yalnızca okunup okunmadığını anlayabilirsiniz.

Etkinlik göstergelerinin seçim aralığı güncelleme hızı'i takip eder: *Hızlı* modunda 1 saniye, *Normal* modunda 2 saniye ve *Yavaş* modunda 5 saniye.

Bu seçeneğin değiştirilmesi, temel performans sayaçlarının yeniden başlatılması gerektiğinden uygulamayı yeniden başlatır. İlgili yapılandırma ayarı `ShowDriveActivity`'dir.

> **İpucu**
>
> **Sadece sürücüler** profili, üç sürücü kategorisini etiketsiz kompakt bir ekrana birleştirir. Köşe konumuyla birlikte bu, masaüstünüzü kalıcı bir sürücü etkinliği paneline dönüştürür.

Yanıt vermeyen ağ sürücüleri

Ağ sürücüleri, klasik bir asma kaynağıdır: haritalanmış bir sürücünün arkasındaki sunucuya erişilemezse, sorgulama uzun süre engellenebilir. O&O DeskInfo sorguları arka planda sürücüler ve doldurma seviyesi çubuğu yerine bir çaprazla cevap vermeyen bir sürücüyü işaretler. Ekranın geri kalanı normal olarak güncellenmeye devam ediyor.

Sürücü tabloları yeniden oluşturulmadan yerinde güncellenir. Böylece çok uzun bir sürücü adı kısa süreliğine görünse bile satırlar yer değiştirmez ve sütun genişlikleri sabit kalır.

Bilinmeyen USB cihazları hakkında uyarı

Bildirim alanı menüsündeki **Warn of unknown USB devices** seçeneği varsayılan olarak kapalıdır. Açarsanız O&O DeskInfo yeni bağlanan USB depolama aygıtlarını izler. Daha önce görmediğiniz bir aygıt bağlandığında açıklaması, kapasitesi ve sürücü harfleri bir bildirimde gösterilir.

Bildirim iki cevap sunar:

Düğme	Etkisi
Trust only once	Aygıta yalnızca bu bağlantı için güvenilir. Yeniden taktığınızda tekrar sorulur.
Always trust	Aygıt hatırlanır ve yeniden bağlandığında bildirim gösterilmez.

Kaynağı bilinmeyen bir USB depolama aygıtı zararlı dosyalar içerebilir. Aygıtı tanımıyorsanız üzerindeki dosyaları açmayın.

Sürekli güvenilen aygıtlar yapılandırma dosyasındaki `TrustedUSBDevices` listesinde saklanır. Bir aygıt için yeniden uyarı almak istiyorsanız o girdiyi listeden kaldırın. Tüm kararları sıfırlamak için öğenin tamamını kaldırın.

Özelliğin kendisi için karşılık gelen yapılandırma ayarı `ShowUnknownUSBDeviceNotification`'dir.

Görüntüleme profilleri

Bir ekran profili **hangi bilgilerin gösterildiği, hangi sırayla ve hangi sütunda**'e karar verir. O&O DeskInfo dört hazır profile sahip gemiler ve kendi herhangi bir sayınızı oluşturabilirsiniz.

Information displayed altındaki tepsi menüsünden profilleri değiştirin.

Önceden tanımlanmış profiller

Varsayılan

Önerilen profil ve ilk başlangıçtan sonra aktif olan profil. Bu sırada şunları içerir:

Bilgiler · Kullanıcı ve bilgisayar · İşletim sistemi · CPU ve RAM · Ekran kartı · Donanım bilgileri · Sistem durumu · Pil bilgileri · Temel ağ bilgileri · Gelişmiş ağ bilgileri · Sanal makine bilgileri · Yerel sürücüler · Çıkarılabilir sürücüler · Ağ sürücüleri · Sistem kullanımı · Ağ kullanımı

Kategoriler üç sütuna önceden atanır, böylece panel dengeli bir şekil tutar:

Sütun	Kategoriler
1	Bilgi, Kullanıcı ve makine, İşletim sistemi, CPU ve RAM, Grafik kartı, Donanım bilgisi, Sistem durumu
2	Pil bilgileri, temel ağ bilgileri, gelişmiş ağ bilgileri ve sanal makine bilgileri
3	Yerel sürücüler, Çıkarılabilir sürücüler, Ağ sürücüleri, Sistem kullanımı, Ağ kullanımı

Dolu

Varsayılan ile aynı kategoriler, ancak sabit sütun atamaları olmadan - O&O DeskInfo, dengeli sütun algoritması'ü kullanarak her şeyi otomatik olarak dağıtır.

Minimum

Yalnızca temel kategorileri gösterir: Bilgiler, Kullanıcı ve bilgisayar, İşletim sistemi. Ekranda yalnızca bilgisayar adını ve Windows sürümünü görmek istediğinizde uygundur.

Yalnızca sürücüler

Her üç sürücü kategorisi de bir kompakt blokta, **etiketler olmadan**. Bu, ekranı sürücü etkinliği göstergeleri ile birlikte kullanışlı olan saf bir sürücü paneline dönüştürür.

Profil editörü

Kendi profilinizi oluşturmak için **Information displayed → Edit Custom Profile…** yolunu izleyin.

Bir profil oluştur

1. **Profile name** — bildirim alanındaki menüde gösterilecek profil adı. Boş bırakırsanız profil *Custom* adıyla görünür.
2. **Select categories to display** — görüntülemek istediğiniz her kategoriyi işaretleyin. Her birinin içeriği kategori listesinde açıklanmıştır.
3. **Order** — seçilen kategoriyi yukarı veya aşağı taşımak için ▲ ve ▼ düğmelerini kullanın. Listedeki sıralama masaüstüne de uygulanır.
4. **Column** — her kategorinin hangi sütuna yerleştirileceğini seçin:

- **Auto** (varsayılan) — O&O DeskInfo uygun bir düzen oluşturmak için kategoriyi otomatik olarak yerleştirir.
- **1** ile **4** arası — kategori her zaman seçilen sütuna yerleştirilir.

5. **OK** ile onaylayın. Profil kaydedilir ve hemen uygulanır.

İki yardımcı düğme düzenlemeyi kolaylaştırır:

Düğme	Etkisi
Load current profile	Şu anda etkin olan profili şablon olarak yükler, böylece boş bir liste yerine *Varsayılan* veya *Dolu*'den başlayabilirsiniz. Editördeki kaydedilmemiş değişiklikler değiştirilir.
Temizle	Tüm seçimleri temizler ve profili sıfırlar.

En az bir kategoriye ve boş olmayan bir profil adına ihtiyacınız vardır; aksi takdirde editör, girdinizi tamamlamanızı ister.

Sütun ataması

Otomatik ve sabit sütunların karıştırılmasına izin verilir ve genellikle en pratik yaklaşım: konumu sizin için önemli olan iki veya üç kategoriyi sabitleyin ve geri kalanının otomatik olarak dağıtılmasına izin verin.

Sütunları elle atamanın yaygın nedenleri şunlardır:

- tüm ağ bilgilerini tek sütuna yerleştirmek gibi, birbiriyle ilişkili kategorileri yan yana tutmak,
- Uzun bir sürücü listesinin kendine ait bir sütuna sahip olduğundan emin olmak,
- bilgi iletisi'i ilk sütunun tepesine koymak göz ardı edilemez.

İthalat ve ihracat

Profiller bilgisayarlar arasında taşınabilir:

- **Dışarıya Aktar...**, mevcut profili - sütun atamaları da dahil olmak üzere - bir XML dosyasına yazar.

- **İçeriye Aktar...**, daha önce dışa aktarılan bir XML dosyasından bir profil yükler ve sütun ödevlerini geri yükler.

Bu, bir makinede bir profil hazırlamanın ve dağıtmanın en basit yoludur ve sunumlar için hazırlanmış bir yapılandırma dosyasıyla iyi eşleşir - Kurumsal dağıtım bölümüne bakın.

Yapılandırma dosyasında bir profil tanımla

Editörün yaptığı her şey doğrudan Yapılandırma dosyası'e de yazılabilir. Bu, otomatik dağıtımlar için olağan yaklaşımdır.

```
<Settings xmlns="https://www.oo-software.com">
 <SelectedProfile>Custom</SelectedProfile>
 <CustomProfile>
 <Name>Custom</Name>
 <DisplayName>IT Support Profile</DisplayName>
 <ShowLabels>true</ShowLabels>
 <Keys>
 <Item>InfoMessage</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>UserAndMachine</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>OS</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>CPU</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>NetworkBasic</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>Performance</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>LocalDrives</Item>
 </Keys>
 <ColumnAssignments>InfoMessage:0;UserAndMachine:0;OS:0;Performance:1;LocalDrives:2</Col
 </CustomProfile>
</Settings>
```

Detaylı Elementler

Eleman	Açıklama
`Name`	Profilin dahili adı. Kullanmamak için bir nedeniniz yoksa `Custom`'i kullanın.
`DisplayName`	Tepsi menüsünde gösterilen isim. Boşsa, *Özel* kullanılır.
`ShowLabels`	`true` (varsayılan) etiketi her değerin önünde gösterir; `false` yalnızca değerleri gösterir.
`Keys`	Her biri `<Item>` elementindeki girişlerin listesi.
`ColumnAssignments`	İsteğe bağlıdır. Sabit sütun atamalarını belirtir. Ayrıntılar aşağıdadır.

Anahtarlar listesi

Her `<Item>` şu öğelerden birini içerir:

- `UserAndMachine`, `OS` veya `Performance` gibi bir **kategori anahtarı**. Bkz. Kategori listesi.
- `MachineName` veya `IPv4AddressLocal` gibi bir **değer anahtarı**. Bkz. Sistem bilgileri.
- veya gruplar arasına dikey boşluk ekleyen tek bir `-` işareti.

Kategori anahtarları ve bireysel anahtarlar serbestçe karıştırılabilir, bu nedenle çok özel profiller oluşturabilirsiniz - örneğin yalnızca makine adı, IP adresi ve sürücü C'nin doldurma seviyesi:.

Ayrıştırıcılar bir tanesine çöker, bu nedenle çift aralık üretme konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

ColumnAssignments dizesi

`ColumnAssignments`, yarıkolonlarla ayrılmış tek bir `Category:ColumnIndex` çift dizisidir. **sütun indeksi sıfır tabanlı**: `0`, ilk sütun, ikinci `1` ve böylece `3`'ya kadardır.

```
InfoMessage:0;UserAndMachine:0;OS:0;Performance:1;LocalDrives:2
```

Listelenmeyen kategoriler otomatik olarak dağıtılır - editördeki **Otomatik** ayarı gibi.

Profili seçin

Aktif profil `SelectedProfile` ile seçilir:

Değer	Profil
`Default`	Varsayılan profil (ayar eksik veya boşken de kullanılır)
`Full`	Tam profil
`Minimum`	Minimum profil
`DriveLED`	Yalnızca sürücüler
başka herhangi bir değer	`CustomProfile` 'de tanımlanan profil

> **Not**
>
> Önceden tanımlanmış profiller uygulamaya dahil edilir ve değiştirilemez. *Varsayılan*'den başlamak ve bir ayrıntıyı değiştirmek için profil düzenleyicisini açın, **Geçerli profili yükle** düğmesine tıklayın, neye ihtiyacınız olduğunu ayarlayın ve kendi profiliniz olarak kaydedin.

Pano ve destek

Hızlı bir kontrol için değerleri ekrandan okuyabilirsiniz. Bir iş arkadaşınıza, BT biriminize veya bir destek kaydına *aktarmanız* gerektiğinde O&O DeskInfo bilgileri sizin için bir araya getirir.

Bilgileri panoya kopyala

Bildirim alanındaki simgeye sağ tıklayıp **Copy info to clipboard** seçeneğini kullanın. Etkin görüntüleme profilindeki tüm bilgiler düz metin olarak panoya kopyalanır. Etiketler, metnin e-postada veya web formunda da kolay okunabilmesi için sütunlar halinde hizalanır.

Açılan pencere kopyalamayı onaylar ve metni Not Defteri'nde açmayı önerir. **Yes** seçilirse geçici bir dosya oluşturulup açılır. **No** seçilirse metin panoda kalır. `Ctrl+V` ile yapıştırabilirsiniz.

Ne elde edersiniz:

- Aktif profilin her değeri, profilin sırasına göre, ayırıcılar boş çizgiler olarak dahil.
- O&O DeskInfo sürümü, böylece alıcı raporun hangi yapıda üretildiğini bilir.
- **Grafikler dahil edilmez.** Geçmiş grafikleri görsel olduğundan metin çıktısına eklenmez. Bunlara karşılık gelen güncel, en düşük ve en yüksek sayısal değerler çıktıda yer alır.

> **İpucu**
>
> Kopyalamadan önce **Dolu** profilini seçin, tek bir tıklamayla alabileceğiniz en eksiksiz raporu istiyorsanız, daha sonra normal profilinize geri dönün.

Notepad dışa aktarması için kullanılan geçici dosya `%Temp%\DeskInfo.txt`'dir.

Windows ürün anahtarı

Bildirim alanı menüsünde **Show Windows Product Key** seçildiğinde sistemde bulunan ürün anahtarları bir pencerede görünür:

- Geçerli Windows kurulumunun **ürün anahtarı**.
- Varsa, üreticinin özgün Windows kurulumu için bilgisayarın ürün yazılımına kaydettiği **OEM ürün anahtarı**.

Copy all keys to the clipboard anahtarları panoya kopyalar ve bunları Not Defteri'nde açmayı önerir. Yeniden kurulumda gerekebileceği için anahtarları güvenli bir yerde saklayın.

Sistemde geçerli bir anahtar okunamazsa bu menü seçeneği otomatik olarak gizlenir. Not Defteri'ne aktarmak için kullanılan geçici dosya `%Temp%\ProductKey.txt` dosyasıdır.

> **Not**
>
> Ürün anahtarları hazır görüntüleme profillerine **dahil edilmez**. Masaüstünde sürekli görünen bir anahtar özellikle paylaşımlı ofislerde ve ekran paylaşımı sırasında açığa çıkabilir. Yine de göstermek istiyorsanız özel profilinize `OSProductKey` ve `OSOEMProductKey` alanlarını ekleyin.

Masaüstünde kendi mesajınız

YAPILANDIRMA DOSYASI

`InfoMessage` ayarı, sistem bilgilerinin üzerine ücretsiz bir metin satırı yerleştirir. Yönetilen ortamlarda bu, O&O DeskInfo'nin sahip olduğu en kullanışlı ayardır: yardım masası iletişim bilgilerinizi kalıcı olarak kullanıcının önüne koyar.

```
<Settings>
 <InfoMessage>IT Help Desk: helpdesk@example.com | Phone: +49 30 1234-5678</InfoMessage>
</Settings>
```

İleti yalnızca aktif profil `InfoMessage` anahtarını içeriyorsa görüntülenir - tüm önceden tanımlanmış profiller ilk konumlarında bunu yapar. Ayrıntılar Kurumsal dağıtım'dedir.

Hızlı kurulum

Quick setup…, karşılama sihirbazının kurulum adımını herhangi bir zamanda yeniden açar. İnsanların en sık değiştirdiği ayarları tek bir diyaloga paketler:

- Uygulama başlangıcı (Windows ile başla)
- Profili görüntüle
- Monitör seçimi
- Pencere konumu, canlı önizleme ile
- Metin boyutu ve metin opaklığı

Bu, farklı bir monitör kurulumuna taşındığınızda veya duvar kağıdınızı değiştirdiğinizde ve menüde yürümek yerine her şeyi tek seferde yeniden düzenlemek istediğinizde kullanışlıdır.

Hakkında ve online yardım

Menü girişi	Amaç
Online help	Bu belgeyi tarayıcınızda açar.
About	O&O DeskInfo sürümünü, Windows sürümünün bir özetini, son kullanıcı lisans sözleşmesine bir bağlantıyı, çevrimiçi yardıma bir bağlantıyı ve daha yeni bir sürüm için çevrimiçi kontrol etmek için bir bağlantıyı gösterir.
Daha fazla O&O ürününü keşfedin...	Windows için diğer O&O araçlarına genel bir bakış açar.

Hakkında iletişim kutusu ayrıca O&O DeskInfo'in **ücretsiz** olduğunu doğrulayabileceğiniz yerdir: herhangi bir sayıda bilgisayarda kullanabilir ve iletebilirsiniz. Kopyanız bir yükleyici ile geldiyse veya başka bir yazılımla birlikte geldiyse, bu kullanım şartlarımızı ihlal eder - kaynağı bize bildirin.

Günlük kaydı

YAPILANDIRMA DOSYASI

Sorun giderme için, O&O DeskInfo ayrıntılı bir günlük yazabilir:

```
<Settings>
 <LogEnabled>true</LogEnabled>
</Settings>
```

Günlük `%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\Logs\OODeskInfo.log`'e yazılmıştır. Sadece bir sorunu kovalarken etkinleştirin - ve O&O Support ile iletişime geçtiğinizde dosyayı ekleyin, genellikle konuşmayı önemli ölçüde kısaltır.

Yardım alın

- **Destek portalı:** www.oo-software.com/en/support
- **E-posta:** destek@oo-software.com

Sorun bildirirken **Copy info to clipboard** ile aldığınız sistem bilgilerini ve günlük dosyasını hazırlayın. İletişim bilgileri ve diğer ürünler için bkz. Destek ve diğer O&O ürünleri.

Bildirim alanı simgesinin menüsü

O&O DeskInfo'nun menü çubuklu bir ana penceresi yoktur. Günlük kullanım için gereken seçenekler **bildirim alanı simgesinin sağ tıklama menüsünde** bulunur. Açmak için Windows bildirim alanındaki simgeye sağ tıklayın.

Bu sayfa her girişi, göründüğü sırada açıklar. Her değişiklik hemen yürürlüğe girer ve Yapılandırma dosyası'e yazılır.

> **Not**
>
> Bazı girişler yalnızca ilgili olduğunda görünür. **Monitor** ve **Network adapter** alt menüleri yalnızca bir monitör veya tek bir adaptör olduğunda, sürgülü pencere seçenekleri masaüstü entegrasyonu etkinken, **Show Windows Product Key** anahtar okunamadığında ve **Use Efficiency Mode** Windows sürümlerinde Verimlilik Modu olmadan gizlendiğinde gizlidir.

Gösterilen bilgiler

Aktif görünüm profili'i seçer.

Giriş	Açıklama
Dolu	Tüm bilgi kategorileri, sütunlar arasında otomatik olarak dağıtılır.
Varsayılan	Önerilen seçim, üç sütuna önceden atanmıştır.
Minimum	Bilgi mesajı, kullanıcı ve makine, işletim sistemi.
Drives only	Etiketsiz tüm sürücüler - kompakt bir sürücü paneli.
Özel	Kendi profiliniz. Sadece bir tane oluşturduktan sonra görünür; girdi daha sonra profile verdiğiniz adı taşır.
Edit Custom Profile…	Profil düzenleyicisini açar. Bkz. Görüntüleme profilleri.

Konum

Ekranı ekranın dört köşesinden birine yerleştirin.

Giriş	Kullanılabilirlik
Left / **Right**	Sadece pencerenin her zaman yatay olarak kaydığı kayar pencere modunda.
Left top / **Right top** / **Left bottom** / **Right bottom**	Yalnızca masaüstüyle bütünleşik modda.

Varsayılan değeri **Right top**'dir.

Ağ adaptörü

Tüm ağ değerleri - adaptör adı, IP adresleri, ağ geçitleri, DNS sunucuları ve ağ trafiği grafikleri - bir adaptöre atıfta bulunur. Bu alt menü onu seçer.

Giriş	Açıklama
Automatically	O&O DeskInfo, Windows'un şu anda giden trafik için kullandığı adaptörü seçer. Önerilen.
adaptör adı	Belirli bir adaptörü iğneler. Şu anda yukarıda olan adaptörler *(aktif)* olarak işaretlenmiştir.

Loopback adaptörleri listelenmez. Adaptörü değiştirmek, tüm ağ değerlerinin yeniden okunabilmesi için uygulamayı yeniden başlatır.

Monitör

Giriş	Açıklama
All monitors	Her bağlı monitördeki bilgileri aynı anda gösterir. Sadece birden fazla monitör bağlandığında bulunur.
Monitor 1, **Monitor 2**, …	Yalnızca bu monitördeki bilgileri gösterir. Birincil monitör *(Başbakanlık)* olarak işaretlenmiştir. Sayılar, Windows'un kendi ekran ayarlarında kullandığılarla eşleşir.

Monitörü değiştirmek uygulamayı yeniden başlatır. Bir monitörün bağlanması veya bağlantısının kesilmesi menüyü otomatik olarak günceller.

Görünüm ayarları

Ekranın görünümünü ilgilendiren her şey.

Giriş	Açıklama
Show integrated with the desktop	Masaüstü entegre paneli (kontrollü, varsayılan) ve sürgülü pencere arasındaki geçişler. Ekran kipleri bölümüne bakın.
Always on top	Sürgülü pencere modu sadece. Pencereyi diğer tüm pencerelerin üstünde tutar.
Show button on desktop	Sadece sürgülü pencere modu. Sekme düğmesini ekran kenarında gösterir veya gizler. Gizlenmiş düğmeyle, pencereyi değiştirmek için tepsi simgesine tıklayın.

Metin rengi

Giriş	Açıklama
Automatically	Varsayılan. Duvar kağıdınızın parlaklığına bağlı olarak siyah veya beyaz metin seçer ve duvar kağıdı değişikliklerini izler.
White (default)	Sabit beyaz metin.
Light gray, **Gray**, **Dark gray**	Daha ihtiyatlı bir görünüm için sabit gri tonlar.
Black, **Red**, **Green**, **Blue**	Sabit renkler.
Özel	Sadece yapılandırma dosyası bu listede olmayan bir renk içerdiğinde görünür. Seçilmesi hiçbir şey yapmaz - sadece özel bir rengin aktif olduğunu gösterir.

Herhangi bir sabit renk seçimi otomatik ayarı kapatır.

Düğme rengi

Yalnızca kayan pencere modunda kullanılır. Ekran kenarındaki sekme düğmesinin rengini belirler. Seçenekler **Blue (default)** (varsayılan mavi), **White** (beyaz), **Black** (siyah), **Red** (kırmızı), **Green** (yeşil) ve **Orange** (turuncu) renkleridir. Yapılandırma dosyasında başka bir renk belirtilmişse ayrıca **Custom** (özel) seçeneği görünür.

Arka plan opaklığı

Sürgülü-pencere modu sadece. Panel arka planının opaklığı: **Full (100%)**, **Medium (80%)** (varsayılan) veya **Low (40%)**. Yapılandırma dosyasından diğer değerler için bir **Özel** girişi görünür.

Yazı tipi boyutu

Giriş	Boyut
Small (10pt)	10 pt
Regular (12pt)	12 punto — varsayılan
Large (14pt)	14 pt
Özel	Yapılandırma dosyasında farklı bir boyut kümesi belirtir.

Ekranın Opaklığı

Tüm bilgi panelinin opaklığı: **Full (100%)**, **Medium (80%)** (varsayılan) veya **Low (40%)**, artı **Özel** diğer değerler için. Daha düşük değerler duvar kağıdının daha güçlü bir şekilde gösterilmesine izin verir.

Hızlı kurulum...

Karşılama sihirbazının kurulum adımını yeniden açar. Uygulamanın otomatik başlatılmasını, görüntüleme profilini, monitörü, önizlemeli konumu, yazı boyutunu ve opaklığını aynı pencereden ayarlayabilirsiniz. Bkz. Pano ve destek.

Windows ile başlatma

Geçerli kullanıcı için bir otomatik başlatma kaydı ekler veya kaldırır. Etkinse O&O DeskInfo her oturum açılışında kullanılabilir. Yönetici hakları gerekmez.

Katılımsız dağıtımlarda bunun yerine `SetAutoRun` ayarını kullanın.

Sürücü etkinliğini gösterme

Her sürücüye okuma/yazma etkinliği göstergeleri ekler - sabit disk LED'i için bir yazılım değiştirme. Bu seçeneğin değiştirilmesi, altta yatan performans sayaçlarının yeniden başlatılması gerektiğinden uygulamayı yeniden başlatır. Sürücüler ve USB aygıtları bölümüne bakın.

Bilinmeyen USB cihazlarının uyarılması

Varsayılan olarak kapalıdır. Açıldığında daha önce görmediğiniz bir USB depolama aygıtı bağlarsanız bir bildirim görünür. Aygıta **bir kez** veya **her zaman** güvenmeyi seçebilirsiniz. Bkz. Bilinmeyen USB aygıtları için uyarı.

Grafikleri göster

Giriş	Açıklama
CPU usage graph	CPU geçmiş grafiğini gösterir veya gizler.
RAM usage graph	RAM geçmiş grafiğini gösterir veya gizler.
GPU usage graph	GPU geçmiş grafiğini gösterir veya gizler.
Network traffic graphs	Her iki ağ grafiğini de gösterir veya gizler (gönderilir ve alınır).
Network traffic in Mb/s	Kontrol edilmiş (varsayılan): saniyede megabit cinsinden trafik. Kontrol edilmemiş: saniyede bayt cinsinden trafik.

Bu anahtarlar aktif profilin üstünde bir filtre olarak çalışır: Bir grafik yalnızca profil *ve* anahtarı içeriyorsa çizilir.

Güncelleme hızı

Değerler ne sıklıkla yenilenir.

Giriş	Bilgi ekranı	Sürücü etkinliği	CPU/RAM sayaçları
Fast	her 1 s	her 1 s	her 2 s
Normal	her 5 s	her 2 s	her 10 s
Slow	her 10 s	her 5 s	her 20 s
Özel	Yapılandırma dosyasında farklı bir aralık kümesi belirtir.		

Normal varsayılandır. Daha hızlı güncellemeler, biraz daha yüksek CPU maliyetinde daha pürüzsüz grafikler verir.

Verimlilik modunu kullan

Varsayılan olarak etkinleştirilir. Windows'un O&O DeskInfo'i, iş parçacığı önceliğini azaltan ve desteklenen donanımda verimlilik çekirdekleri üzerinde bir arka plan işlemi olarak çalıştırmasını ister. Girdi, Verimlilik Modu sunmayan Windows sürümlerinde gizlidir.

Görev Yöneticisi'ni çift tıklatarak başlat

Varsayılan olarak etkinleştirilir. Tepsi simgesine çift tıklamanın Windows Görev Yöneticisi'ni açıp açmadığını belirler.

Windows Ürün Anahtarını Göster

Windows ürün anahtarı ile bir iletişim kutusu açar ve varsa BIOS'tan OEM ürün anahtarı, her ikisini de panoya kopyalamak için bir düğme ile birlikte. Geçerli bir anahtar okunamadığında giriş gizlidir. Windows ürün anahtarı bölümüne bakın.

Bilgileri panoya kopyala

Etkin profilin tüm bilgilerini panoya hizalı düz metin olarak kopyalar ve Notepad'de açmayı teklif eder. Bilgileri panoya kopyala bölümüne bakın.

Dil

Giriş	Açıklama
Use system language	Varsayılan. Windows görüntüleme dilini takip eder.
dil adı	Kullanıcı arayüzü için sabit bir dil ayarlar.

Arayüzün tamamı **İngilizce, Almanca ve Fransızca** olarak sunulur. Diğer diller kullanılabilir oldukça listede görünür. Dil değiştirildiğinde görüntü hemen yeniden oluşturulur. Yeniden başlatma gerekmez. Yapılandırmada `Language` ayarını, komut satırında `/lang` seçeneğini kullanabilirsiniz.

Çevrimiçi yardım

Bu belgeyi tarayıcınızda açar.

Hakkında

Windows sürümünün bir özeti olan O&O DeskInfo sürümünü gösterir ve son kullanıcı lisans sözleşmesine, çevrimiçi yardıma ve daha yeni bir sürüm için çevrimiçi bir kontrole bağlantılar.

Daha fazla O&O ürününü keşfedin...

O&O ShutUp10++ ve O&O AppBuster gibi ücretsiz ürünler dahil Windows için diğer O&O araçlarının genel görünümünü açar.

Çık

O&O DeskInfo'i kapatır. Ekran kaybolur ve tepsi simgesi kaldırılır. Tüm ayarlar zaten kaydedildi.

Menüyü gizlemek veya kısıtlamak

YAPILANDIRMA DOSYASI

Yönetilen ortamlarda `TrayMenu` ayarıyla menüyü sadeleştirebilir veya tamamen kaldırabilirsiniz. `IsRestricted` ayarıyla yapılandırmanın değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bkz. Kurumsal dağıtım.

Yapılandırma dosyası

O&O DeskInfo'in kendisi hakkında bildiği her şey tek bir XML dosyasında yaşar. Bildirim alanı simgesinin menüsü, günlük kullanımda ihtiyaç duyulan ayarları kapsar; yapılandırma dosyası, kenar boşlukları, tam renkler, grafik boyutları, geçmiş uzunluğu, kendi yardım masası mesajınız ve yönetilen iş istasyonları için kısıtlamalar dahil olmak üzere **Tümü**'ü kapsar.

Bu sayfa tam referanstır.

Yapılandırma dosyasının depolandığı yer

Dosya her zaman `OODeskInfo.cfg` olarak adlandırılır. O&O DeskInfo bu sırayla arar:

1. `/cfg` **parametresi ile verilen yol**, eğer biri komuta hattından geçirilirse.
2. `OODeskInfo.exe` **ile aynı klasörde** — program klasöründe `OODeskInfo.cfg` adlı bir dosya varsa her zaman o dosya kullanılır. Böylece ayarlar uygulamayla birlikte taşınır ve program bir USB bellekten tamamen taşınabilir biçimde kullanılabilir.
3. **Kullanıcı profilinde** — aksi hâlde `%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\OODeskInfo.cfg` kullanılır. Dosya yoksa oluşturulur.

> **İpucu**
>
> Düzenlemek için geçerli bir dosya almanın en kolay yolu: O&O DeskInfo'i bir kez başlatın, bırakın ve `%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\`'de oluşturulan dosyayı açın. Mevcut değeri olan her ayarı içerir.

Yapı ve kurallar

```
<?xml version="1.0"?>
<Settings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3
 <Language>en</Language>
 <PanelPosition>RightTop</PanelPosition>
 <TextSize>12</TextSize>
</Settings>
```

Akılda tutulması gereken birkaç kural:

- Kök eleman `<Settings>`'dir ve **değil** varsayılan bir XML ad alanı beyan etmelidir.
- Element isimleri **kasaya duyarlı**'dir ve bu referanstaki isimlerle tam olarak eşleşmelidir.
- **Boolean** değerleri `true` veya `false`'tür (aşağıda).

- **Renkler**, ya bir İngiliz renk adıdır (`White` , `Black` , `Red` , `Green` , `Orange`) ya da `#RRGGBB` veya `#AARRGGBB` şeklinde bir hex değeridir.
- Her eleman **İsteğe bağlı**'dir. Eksik bir eleman varsayılan değerin kullanıldığı anlamına gelir, bu nedenle iki ayarlı minimal bir dosya mükemmel bir şekilde geçerlidir.
- Elementlerin sırası önemli değildir, ancak uygulamanın yazdığı düzeni korumak dosyaları karşılaştırmayı kolaylaştırır.

Değişiklikler otomatik olarak uygulanır

O&O DeskInfo yapılandırma dosyasını izler. Bir değişiklik kaydedin ve yaklaşık bir saniye sonra alınır ve uygulanır - yeniden başlatma gerekmez. Bu, değerleri denemeyi oldukça keyifli hale getirir: dosyayı masaüstünün yanındaki bir düzenleyicide açık tutun ve etkiyi izleyin.

Bir saniyelik duraklama kasıtlıdır. Editörler genellikle bir dosyayı birkaç adımda yazarlar, bu nedenle O&O DeskInfo dosya okumadan önce bir an sessiz kalana kadar bekler - böylece yarım yazılı bir dosya asla uygulanmaz.

Çoğu değişiklik, toplanan grafik geçmişini tutan ekranı yerinde yeniden yapılandırarak uygulanır. Dört ayar sisteme daha fazla ulaşır ve bunun yerine uygulamayı yeniden başlatır, çünkü işlem başına yalnızca bir kez kurulan kaynaklara bağlıdır:

- `Monitor`
- `ShowOnAllMonitors`
- `NetworkAdapter`
- `ShowDriveActivity`

Tepsi menüsünden değiştirdiğiniz ayarlar hemen yürürlüğe girer ve hemen dosyaya yazılır.

> **Not**
>
> Çalışan bir örnek, kendi ayarlarını dosyaya kaydeder - örneğin önbelleğe alınmış sütun düzeni. O&O DeskInfo çalışırken dosyayı düzenlerseniz, sorun değil; ancak daha önce aldığınız bir kopyayı düzenlemeyin ve geri yazın, çünkü eski değerleri geri koyarsınız.

> **Uyarı**
>
> Dosya ayrıştırılamazsa - eksik bir kapanış etiketi, geçersiz bir değer, başıboş bir karakter - O&O DeskInfo, `.invalid` uzantısıyla yanında bir **zaman damgalı yedek kopya** oluşturur ve ardından varsayılan ayarlarla yeniden başlar. Kırık dosya asla sessizce silinmez, böylece hatayı bulabilir ve değerlerinizi geri kopyalayabilirsiniz.

Genel

Dil

Tür: Metin · Varsayılan: boş (sistem dili)

Kullanıcı arayüzünün dili. Windows ekran dilini takip etmek için boş bir eleman veya `system` kullanın.

Değer	Dil
(boş) veya `system`	Windows görüntüleme dili
`en`	İngilizce
`de`	Almanca
`fr`	Fransızca

Ayrıca tepsi menüsünde ve `/lang` komut satırı parametresi olarak da mevcuttur.

```
<Language>en</Language>
```

LogEnabled

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `false`

`%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\Logs\OODeskInfo.log`'e ayrıntılı bir günlük yazar. Bunu yalnızca sorun giderme için etkinleştirin ve destekle iletişime geçtiğinizde günlük ekleyin.

Showwelcome

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

Karşılama sihirbazının başlangıçta gösterilip gösterilmediği. Sihirbaz bir kez tamamlandıktan sonra otomatik olarak `false` olarak ayarlanır. Sihirbazı bir sonraki başlangıçta tekrar göstermek için `true`'ye geri ayarlayın veya hazırlanmış bir dosyada `false`'e ayarlayın, böylece yönetilen bir makinedeki kullanıcılar asla göremez.

UpdateSpeed

Tür: Sayı (saniye) · Varsayılan: `5`

Görüntülenen değerlerin yenilenme aralığıdır. Bildirim alanındaki menü `1` (*Fast*), `5` (*Normal*) ve `10` (*Slow*) seçeneklerini sunar. Buraya başka bir değer girerseniz menüde *Custom* olarak gösterilir. Sürücü etkinliği ile CPU ve RAM sayaçlarının yenilenme aralıkları bu değerden türetilir. Bkz. Güncelleme hızı.

UseEfficiencyMode

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

Windows'tan O&O DeskInfo'i düşük öncelikli ve desteklenen donanımda verimlilik çekirdekleri üzerinde bir arka plan işlemi olarak çalıştırmasını ister. Verimlilik Modu olmadan Windows sürümlerinde hiçbir etkisi yoktur.

TaskManager

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

Tepsi simgesine çift tıklamanın Windows Görev Yöneticisi'ni açıp açmadığı.

Konum ve monitörler

PanelPosition

Tür: `LeftTop` | `RightTop` | `LeftBottom` | `RightBottom` *· Varsayılan:* `RightTop`

Ekran köşesi ekran işgal eder.

Monitör

Tür: Sayı · Varsayılan: `0`

Ekranın sıfır tabanlı indeksi görüntülenir. `0` ilk monitördür. `ShowOnAllMonitors` `true` olduğunda göz ardı edilir.

ShowOnAllMonitors

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `false`

`true`, her bağlı monitördeki bilgileri aynı anda, her yerde aynı profil, konum ve görünüm kullanarak gösterir.

TopMargin, RightMargin, BottomMargin, LeftMargin

Tür: Sayı (piksel) · Varsayılan: `0`

Ekran ve ekran kenarları arasındaki mesafe, masaüstü entegre modda. Görev çubuğu, rıhtım veya duvar kağıdı öğesi engellendiğinde kullanışlıdır.

```
<TopMargin>40</TopMargin>
<RightMargin>24</RightMargin>
<BottomMargin>0</BottomMargin>
<LeftMargin>0</LeftMargin>
```

IsIntegratedWithDesktop

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

`true`, ekranı masaüstü simgelerinin arkasındaki masaüstü arka planına çizer. `false`, sürgülü pencere'e geçer.

EkranAlwaysOnTop

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `false`

Sürgülü pencere modu sadece: pencereyi diğer tüm pencerelerin üstünde tutar.

ShowButtonOnDesktop

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

Sürgülü-pencere modu sadece: Ekran kenarında sekme düğmesini gösterir. `false` ile pencere tepsi simgesinden kaydırılır.

ButtonYPosition

Tür: Sayı · Varsayılan: `175`

Sekme düğmesinin piksellerdeki dikey konumu. Normalde fare ile düğmeyi sürükleyerek ayarlanır.

Görünüm

AutoAdjustTextColor

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

`true`, duvar kağıdının parlaklığından otomatik olarak metin rengini seçer - parlak arka planlar üzerinde siyah, koyu olanlar üzerinde beyaz - ve `TextColor`'yi görmezden gelir. Sabit bir renk kullanmak için `false`'e ayarlayın.

MetinColor

Tür: Renk · Varsayılan: `White`

Sabit metin rengi. Sadece `AutoAdjustTextColor` `false` olduğunda etkilidir. Herhangi bir renge izin verilir; tepsi menüsü kendi listesinin dışındaki değerleri *Özel* olarak işaretler.

Menüde sunulan renkler şunlardır:

Menü girişi	Değer
Beyaz	`White`
Açık gri	`#F2F2F2`
Gri	`#D9D9D9`
Koyu gri	`#838383`
Siyah	`Black`
Kırmızı	`Red`
Yeşil	`Green`
Mavi	`#3082CF`

TextSize

Tür: Sayı (punto) · Varsayılan: `12`

Ekranın yazı tipi boyutu. Menü `10`, `12` ve `14` sunar; diğer değerler kabul edilir ve *Özel* olarak gösterilir.

DisplayOpacity

Tür: Sayı (yüzde) · Varsayılan: `80`

Tüm bilgi panelinin pasifliği. Menü `100`, `80` ve `40` sunar.

Opaklık

Tür: Sayı (yüzde) · Varsayılan: `80`

Sadece sürgülü pencere modu: panel arka planının opaklığı. Menü `100`, `80` ve `40` sunar.

PanelColor

Tür: Renk · Varsayılan: `#3082CF` *(mavi)*

Sadece sürgülü pencere modu: sekme düğmesinin rengi. Menü mavi (`#3082CF`), `White`, `Black`, `Red`, `Green` ve turuncu (`#FF6A00`) sunuyor.

FillColorNormal

Tür: Renk · Varsayılan: `#FF82BC1D` *(yeşil)*

Sürücü doluluk seviyesi çubuğunun rengi %90'ın altında doluluk.

FillColorUyarı

Tür: Renk · Varsayılan: `#FFFFBC00` *(sarı)*

Sürücü doldurma seviye çubuğunun rengi % 90 ila % 95'in altında doluluk.

FillColorCritical

Tür: Renk · Varsayılan: `#FFDD4A17` *(kırmızı)*

Sürücü doluluk seviyesi çubuğunun rengi %95 doluluktan.

FillColorArka plan

Tür: Renk · Varsayılan: `#FF838383` *(gri)*

Sürücü doldurma seviyesi çubuğunun arka plan rengi.

Sütun düzeni

UseBalancedColumnDağıtım

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

`true`, ağırlık tabanlı bir algoritma kullanarak bilgileri sütunlar arasında dağıtır: her etiket satırı ve sürücü girişi 1 olarak sayılır, bir performans grafiği yüksekliği ile orantılı olarak sayılır ve gruplar asla bölünmez. `false` basit bir sıralı dağılıma geri düşer.

BalancedColumnAlignment

Tür: `RightBound` | `LeftBound` *· Varsayılan:* `RightBound`

Sütunlar tam olarak dengelenemiyorsa hangi sütunun daha kısa olabileceğini belirler. `RightBound` en soldaki sütunu kısaltır ve sağa hizalanmış konumlar için uygundur. `LeftBound` en sağdaki sütunu kısaltır ve sola hizalanmış konumlar için uygundur.

Grafikler ve performans izleme

ShowCPUGraph

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

Etkin profilin içermesi koşuluyla CPU geçmiş grafiğini gösterir.

ShowRAM Graph

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

Etkin profilin içermesi koşuluyla RAM geçmiş grafiğini gösterir.

ShowGPUGraph

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

Etkin profilin içermesi koşuluyla GPU geçmiş grafiğini gösterir. GPU satırları, GPU verilerini bildirmeyen sistemlerde zaten kendilerini gizler.

ShowNetworkGraph

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

Her iki ağ trafiği grafiğini (gönderildi ve alındı) gösterir, aktif profil bunları içeriyorsa.

ShowNetworkTrafficInBitsPerSecond

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

`true`, ondalık öneklerle saniyede bit cinsinden ağ trafiğini görüntüler (b/s, Kb/s, Mb/s, Gb/s). `false`, ikili öneklerle saniyede bayt cinsinden görüntüler (B/s, KB/s, MB/s, GB/s).

Performans GraphHeight

Tür: Sayı (piksel) · Varsayılan: `48`

Her performans grafiğinin yüksekliği. Daha uzun grafikler küçük dalgalanmaları görmeyi kolaylaştırır, ancak sütun dengelemesinde daha fazla ağırlık taşır.

Performans GraphMinWidth

Tür: Sayı (piksel) · Varsayılan: `200`

Bir performans grafiğinin minimum genişliği. Grafikler, mevcut sütun genişliğini doldurmak için bunun ötesinde büyür.

MaxHistoryItems

Tür: Sayı · Varsayılan: `1024`

Metrik başına kaç örnek tutulur. Tipik güncelleme aralıklarında 1024 numune kabaca 17 ila 34 dakika kapsar. Daha uzun menzilli minimum ve maksimum değerler için arttırın, hafızayı kurtarmak için azaltın.

PerformansOrtalamaMinSampleCount

Tür: Sayı · Varsayılan: `32`

Ortalama bir değer görüntülenmeden önce kaç numunenin toplanması gerekir. Başlangıçtan hemen sonra gergin bir ortalamayı önler. Değer dahili olarak `MaxHistoryItems`'de kapatılır.

Sürücüler ve USB aygıtları

ShowDriveAktivite

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `true`

Her sürücü için okuma/yazma etkinlik göstergelerini gösterir.

ShowUnknownUSBDeviceNotification

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: `false`

Daha önce güvenilen aygıtlar listesinde bulunmayan bir USB depolama aygıtı bağlandığında bildirim gösterir.

TrustedUSBDevices

Tür: Metin listesi · Varsayılan: boş

Kalıcı olarak güvenilen USB cihazları. Cihazın uyarıyı tekrar tetiklemesi için bir girişi kaldırın veya tüm kararları sıfırlamak için tüm öğeyi kaldırın.

```
<TrustedUSBDevices>
 <string>USBSTOR\DISK&amp;VEN_SANDISK&amp;PROD_ULTRA&amp;REV_1.00\4C530001…</string>
</TrustedUSBDevices>
```

Ağ

NetworkAdapter

Tür: Metin · Varsayılan: boş (otomatik)

Değerleri görüntülenen ağ adaptörünün açıklaması. Elemanı otomatik seçim için dışarıda bırakın. Tam dize, adaptör açıklaması Windows raporlarına uymalıdır - bunu elde etmenin en güvenli yolu, adaptörü tepsi menüsünden bir kez seçmek ve ardından dosyanın değerini okumaktır.

Profiller

SeçiliProfile

Tür: Metin · Varsayılan: `Default`

Hangi profil aktif.

Değer	Profil
`Default`	Varsayılan profil
`Full`	Tam profil
`Minimum`	Minimum profil
`DriveLED`	Yalnızca sürücüler
başka herhangi bir değer	`CustomProfile`'de tanımlanan profil

CustomProfile

Tür: Öğe · Varsayılan: yok

Kendi profil tanımınız. Yapı ve kullanılabilir tüm anahtarlar Görüntüleme profilleri bölümünde açıklanır.

```
<CustomProfile>
 <Name>Custom</Name>
 <DisplayName>IT Support Profile</DisplayName>
 <ShowLabels>true</ShowLabels>
 <Keys>
 <Item>InfoMessage</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>UserAndMachine</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>OS</Item>
 </Keys>
 <ColumnAssignments>InfoMessage:0;UserAndMachine:0;OS:0</ColumnAssignments>
</CustomProfile>
```

Dağıtım ve kısıtlamalar

Bu dört ayar yönetilen ortamlar için tasarlanmıştır. Bunları birlikte kullanma hakkında bkz. Kurumsal dağıtım.

InfoMessage

Tür: Metin · Varsayılan: boş

Sistem bilgilerinin üzerinde gösterilen ücretsiz metin satırı - tipik olarak yardım masası iletişim detaylarınız. Sadece aktif profil, tüm önceden tanımlanmış profillerin yaptığı `InfoMessage` anahtarını içeriyorsa gösterilir.

```
<InfoMessage>IT Help Desk: helpdesk@example.com | Phone: +49 30 1234-5678</InfoMessage>
```

SetAutoRun

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: ayarlanmamış

Kullanıcıya sormadan otomatik başlatma girişini zorlar. `true` oluşturur, `false` kaldırır. Eğer eleman yoksa, kullanıcı yapılandırdıkça otomatik başlatma durumu bırakılır.

IsRestricted

Tür: Mantıksal değer · Varsayılan: ayarlanmamış

`true`, O&O DeskInfo'yi salt okunur moda sokar: yapılandırma dosyası artık yazılmaz ve tepsi menüsü görüntülenmez. Kullanıcılar, dışarı attığınız yapılandırmayı ne değiştirebilir ne de yanlışlıkla yok edebilir.

TrayMenu

Tür: `Full` | `ExitOnly` | `HideMenu` | `HideAll` *· Varsayılan:* `Full`

Tepsi simgesinin ne kadarı ve kullanıcının aldığı menü.

Değer	Bildirim alanı simgesi	Menü
`Full`	görünür	Tamamlandı
`ExitOnly`	görünür	sadece **Quit**
`HideMenu`	görünür	Yok
`HideAll`	gizli	Yok

Uygulama tarafından yönetilen değerler

Bu öğeler dosyada görünür ancak O&O DeskInfo'in kendisi tarafından korunur. Düzenlemek için bir neden yoktur ve bir sunum için hazırlanmış bir yapılandırma dosyası onları dışarıda bırakmalıdır.

Eleman	Anlamı
`NewsletterSubscribed`	Haber bülteninin ürün genel bakışından abone olup olmadığı.
`ScrollViewerPosition`	Ekranın kaydırma konumu.
`SavedColumnLayout`	En son hesaplanan sütun düzeni, daha hızlı bir başlangıç için önbelleğe alındı.
`LayoutEnvironmentFingerprint`	Ekran ortamının parmak izi (monitör, çözünürlük, metin boyutu, DPI, profil) yerleşimin ne zaman yeniden hesaplanması gerektiğini tespit etmek için kullanılır.
`WindowPosition`, `AppViewMode`	Ortak O&O ayarlarından devralınır. O&O DeskInfo bu ayarı kullanmaz.

Tam örnek

Bir destek iş istasyonu için bir yapılandırma: Alman arayüzü, sol alt köşe, büyük okunabilir metin, yardım masası mesajı, otomatik başlatma uygulaması ve kullanıcı arayüzü kilitlendi.

```
<?xml version="1.0"?>
<Settings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3
 <!-- General -->
 <Language>de</Language>
 <LogEnabled>false</LogEnabled>
 <ShowWelcome>false</ShowWelcome>
 <UpdateSpeed>5</UpdateSpeed>

 <!-- Position -->
 <PanelPosition>LeftBottom</PanelPosition>
 <Monitor>0</Monitor>
 <ShowOnAllMonitors>false</ShowOnAllMonitors>
 <IsIntegratedWithDesktop>true</IsIntegratedWithDesktop>
 <TopMargin>0</TopMargin>
 <BottomMargin>48</BottomMargin>
 <LeftMargin>24</LeftMargin>

 <!-- Appearance -->
 <AutoAdjustTextColor>true</AutoAdjustTextColor>
 <TextSize>14</TextSize>
 <DisplayOpacity>100</DisplayOpacity>
 <UseBalancedColumnDistribution>true</UseBalancedColumnDistribution>
 <BalancedColumnAlignment>LeftBound</BalancedColumnAlignment>

 <!-- Graphs -->
 <ShowCPUGraph>true</ShowCPUGraph>
 <ShowRAMGraph>true</ShowRAMGraph>
 <ShowGPUGraph>false</ShowGPUGraph>
 <ShowNetworkGraph>true</ShowNetworkGraph>
 <ShowNetworkTrafficInBitsPerSecond>true</ShowNetworkTrafficInBitsPerSecond>
 <PerformanceGraphHeight>64</PerformanceGraphHeight>

 <!-- Drives and USB -->
 <ShowDriveActivity>true</ShowDriveActivity>
 <ShowUnknownUSBDeviceNotification>true</ShowUnknownUSBDeviceNotification>

 <!-- Profile -->
 <SelectedProfile>Custom</SelectedProfile>
 <CustomProfile>
 <Name>Custom</Name>
 <DisplayName>Support</DisplayName>
 <ShowLabels>true</ShowLabels>
 <Keys>
 <Item>InfoMessage</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>UserAndMachine</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>OS</Item>
```

```
  <Item>-</Item>
  <Item>CPU</Item>
  <Item>-</Item>
  <Item>NetworkBasic</Item>
  <Item>-</Item>
  <Item>LocalDrives</Item>
  <Item>-</Item>
  <Item>Performance</Item>
  </Keys>
  <ColumnAssignments>InfoMessage:0;UserAndMachine:0;OS:0;CPU:0;NetworkBasic:1;LocalDrives
  </CustomProfile>

  <!-- Deployment -->
  <InfoMessage>IT Help Desk: helpdesk@example.com | Phone: +49 30 1234-5678</InfoMessage>
  <SetAutoRun>true</SetAutoRun>
  <IsRestricted>true</IsRestricted>
  <TrayMenu>ExitOnly</TrayMenu>
</Settings>
```

Not

Dosyayı düzenlerken XML yorumlarına (`<!-- … -->`) izin verilir, ancak O&O DeskInfo bunları korumaz: uygulama dosyayı kendisi yazar yazmaz, yorumlar gider. Yorumlanmış ana kopyanızı istemciye değil, dağıtım payınıza saklayın.

Komut satırı parametreleri

O&O DeskInfo iki parametreyi kabul eder. Her ikisi de otomatik dağıtıma yöneliktir: uygulamayı kullanıcı profiline dokunmadan hazırlanmış bir yapılandırmaya ve sabit bir arayüz diline yönlendirirler.

```
OODeskInfo.exe [/cfg:<file path>] [/lang:<code>]
```

/cfg — belirli bir yapılandırma dosyası kullanma

```
OODeskInfo.exe /cfg:"C:\IT\OODeskInfo.cfg"
```

Yapılandırmayı varsayılan konumlar yerine verilen yoldan yükler. Yol, **mevcut** dosyasını işaret etmelidir; mevcut değilse, O&O DeskInfo kullanım metni ve çıkışları ile bir hata mesajı gösterir.

Alıntı işaretlerinde boşluk içeren yolları kapatın.

> **İpucu**
>
> Taşınabilir kurulum için bu parametre gerekmez. **`OODeskInfo.exe` ile aynı klasörde** `OODeskInfo.cfg` adlı bir dosya bulunuyorsa otomatik olarak kullanılır. Bkz. Yapılandırma dosyasının konumu.

/lang — arabirim dilini belirleme

```
OODeskInfo.exe /lang:en
```

Kullanıcı arayüzünün dilini ayarlar. Kod iki harfli dil kodudur:

Kod	Dil
`en`	İngilizce
`de`	Almanca
`fr`	Fransızca

Bu parametre olmadan O&O DeskInfo, `Language` ayarından gelen dili kullanır ve boşsa, Windows ekran dili.

Parametreleri birlikte kullanma

Her iki parametre de herhangi bir sırayla birlikte kullanılabilir:

```
OODeskInfo.exe /cfg:"C:\IT\OODeskInfo.cfg" /lang:en
```

Hata işleme

Eğer bir parametre bilinmiyorsa, hatalı biçimlendirilmişse veya mevcut olmayan bir dosyaya atıfta bulunuyorsa, O&O DeskInfo rahatsız edici komut satırı ve kullanım metni ile bir mesaj kutusu gösterir ve ardından çıkar. Bu kasıtlıdır: otomatik bir sunumda sessizce görmezden gelinen bir parametre görünür bir hatadan çok daha kötüdür.

Kurumsal dağıtımda tipik kullanım

Uygulamayı merkezi bir yapılandırma ile başlatan başlangıç klasöründe bir logon betiği veya kısayolu:

```
"%ProgramFiles%\OODeskInfo\OODeskInfo.exe" /cfg:"\\fileserver\it$\deskinfo\OODeskInfo.cf
```

Yapılandırmayı hazırlamak hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kurumsal dağıtım.

Kurumsal dağıtım

O&O DeskInfo BT birimlerinin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmıştır. Kurulum, yönetici hakları veya hizmet gerektirmez. Tüm ayarlar okunabilir tek bir XML dosyasındadır. Bu sayede uygulamayı birden fazla bilgisayara dağıtabilir ve gerekirse kullanıcıların ayarları değiştirmesini sınırlayabilirsiniz.

Ve O&O DeskInfo **ücretsiz** olduğu için, yönetilecek bir lisans yoktur: ticari ortamlar da dahil olmak üzere herhangi bir sayıda iş istasyonunda konuşlandırabilirsiniz.

Üç adımda yuvarlanma

1. Bir yapılandırma hazırlayın

Bir makinede O&O DeskInfo'i tam olarak kullanıcılarınızın görmesi gerektiği şekilde kurun ve yapılandırın: profil, konum, metin boyutu, yardım masası mesajı. Ardından uygulamayı bırakın ve `%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\` 'ten elde edilen `OODeskInfo.cfg` 'yi ana dosyanız olarak alın.

Dosyayı dağıtmadan önce yalnızca o bilgisayara özgü değerleri çıkarın ve aşağıda açıklanan dağıtım ayarlarını ekleyin. Bkz. Uygulamanın yönettiği değerler.

2. Dosyaları dağıtın

`OODeskInfo.exe` ve `OODeskInfo.cfg` 'nizi istemcideki aynı klasöre kopyalayın, örneğin `C:\Program Files\OODeskInfo\` . Çalıştırılabilir dosyanın yanındaki bir yapılandırma dosyası her zaman öncelikli olduğundan, kullanıcı başına kurulum gerekmez ve makinedeki her kullanıcı aynı yapılandırmayı alır.

Alternatif olarak yapılandırmayı bir paylaşımda tutun ve müşterileri `/cfg` parametresi ile işaret edin.

3. Otomatik olarak başlat

Yapılandırma dosyasında `SetAutoRun` 'i `true` olarak ayarlayın. O&O DeskInfo daha sonra, mevcut kullanıcı için otomatik başlatma girişini sormadan ilk başlarda oluşturur. `false` 'e ayarlamak, girişi tekrar kaldırır - temiz bir kaldırma için kullanışlıdır.

```
<Settings>
 <SetAutoRun>true</SetAutoRun>
</Settings>
```

Kullanıcılarınız için bir mesaj

Bir yardım masası için en kullanışlı tek ayar `InfoMessage` 'dir. Her masaüstünde kalıcı olarak görülebilen kendi metninizin bir satırını sistem bilgilerinin üzerine koyar:

```
<Settings>
 <InfoMessage>IT Help Desk: helpdesk@example.com | Phone: +49 30 1234-5678</InfoMessage>
</Settings>
```

Kullanıcılar artık kimi arayacaklarını aramak zorunda değiller - ve arama yaptıklarında makine adlarını okuyabilirler ve Windows doğrudan ekrandan inşa edebilir veya **Copy info to clipboard** ile aynı anda her şeyi gönderebilirler.

İleti, aktif profil `InfoMessage` anahtarını içerdiği sürece gösterilir. Önceden tanımlanmış tüm profiller birinci konumdadır.

Kullanıcı arayüzünü kilitle

İki ayar, kullanıcının ne kadar değişebileceğini kontrol eder.

IsRestricted

```
<Settings>
 <IsRestricted>true</IsRestricted>
</Settings>
```

`IsRestricted` `true` olarak ayarlandığında, O&O DeskInfo salt okunur modda çalışır:

- yapılandırma dosyası **hiç yazılmadı**'dir, bu nedenle sunumunuz değiştirilemez - yanlışlıkla bile değil,
- bildirim alanı simgesinin menüsü **gösterilmez**.

Bu, kiosk sistemleri, sınıf PC'leri, üretim terminalleri ve ekranın tam olarak tanımladığınız gibi kalması gereken herhangi bir makine için doğru seçimdir.

TrayMenu

Orta bir zemin istiyorsanız, `TrayMenu` tepsi simgesini ve menüsünü ayrı olarak kontrol eder:

Değer	Bildirim alanı simgesi	Menü	Tipik kullanım
`Full`	görünür	Tamamlandı	Normal kullanım (varsayılan)
`ExitOnly`	görünür	sadece **Quit**	Kullanıcılar ekranı kapatabilir ancak hiçbir şeyi değiştiremez
`HideMenu`	görünür	Yok	Ayarlara erişim sunmadan simgede CPU kullanımını gösterme
`HideAll`	gizli	Yok	Masaüstü ekranı dışında tamamen görünmez

```
<Settings>
 <TrayMenu>ExitOnly</TrayMenu>
</Settings>
```

> **Not**
>
> `HideAll` kullanıldığında kullanıcı O&O DeskInfo ile hiçbir şekilde etkileşim kuramaz. Dağıtımdan önce işlemi başka bir yoldan, örneğin `OODeskInfo.exe` işlemini sonlandıran bir betikle durdurabildiğinizden emin olun.

Hoş geldin büyücüsünü atla

`ShowWelcome`'i `false` olarak ayarlayın, böylece kullanıcılar ilk başlangıç sihirbazını asla göremezler:

```
<Settings>
 <ShowWelcome>false</ShowWelcome>
</Settings>
```

Destek davaları için bir profil

Yardım masası çalışması için, tanımlama ve ağ verilerine odaklanan bir profil genellikle her şeyi gösterir. Bu, makinenin kimliğini ilk sütuna, ağı ikinciye koyar ve üçüncüsünde artı yükü sürer:

```
<Settings>
 <SelectedProfile>Custom</SelectedProfile>
 <CustomProfile>
 <Name>Custom</Name>
 <DisplayName>Support</DisplayName>
 <ShowLabels>true</ShowLabels>
 <Keys>
 <Item>InfoMessage</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>UserAndMachine</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>OS</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>Hardware</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>NetworkBasic</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>NetworkAdvanced</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>LocalDrives</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>NetworkDrives</Item>
 <Item>-</Item>
 <Item>Performance</Item>
 </Keys>
 <ColumnAssignments>InfoMessage:0;UserAndMachine:0;OS:0;Hardware:0;NetworkBasic:1;Networ
 </CustomProfile>
</Settings>
```

`Hardware` üreticiyi, modeli ve **seri numarasını** içerir. Bunlar donanım envanteri ve destek sözleşmesi için kullanılan bilgilerdir. Tüm alanlar Sistem bilgileri bölümünde listelenir.

> **Uyarı**
>
> Dağıtılan bir profile `OSProductKey` veya `OSOEMProductKey` eklemeyin. Windows ürün anahtarını sürekli masaüstünde göstermek özellikle ekran paylaşımı ve uzaktan destek sırasında risk oluşturur. Gerektiğinde bildirim alanı menüsünde **Show Windows Product Key** seçeneğiyle anahtarı görüntüleyebilirsiniz.

Yönetilen ortamlar için öneriler

Durum	Önerilen ayarlar
Ofis iş istasyonları	`InfoMessage`, `SetAutoRun=true`, `ShowWelcome=false`, `TrayMenu=Full` — kullanıcılar görünümü değiştirmeye devam edebilir.
Kiosk / sınıf / üretim	Ayrıca `IsRestricted=true` ve `TrayMenu=HideMenu` veya `HideAll`.
Dizüstü Bilgisayarlar	Enerji ayak izini en aza indirmek için `UpdateSpeed=10` ve `UseEfficiencyMode=true`.
Terminal sunucuları / VDI	`ShowGPUGraph=false` (birçok oturum GPU verilerini zaten rapor etmez) ve `ShowOnAllMonitors=false`.
Sunucu konsolları	Profil `Minimum` veya `UserAndMachine`, `OS`, `SystemStatus` ve `LocalDrives` ile özel bir profil.

Kaldır O&O DeskInfo

O&O DeskInfo taşınabilirdir, bu nedenle her zamanki anlamda kaldırılacak bir şey yoktur:

1. Uygulamayı bırakın (veya `OODeskInfo.exe`'i sonlandırın).
2. Otomatik başlatma girişini kaldır - ya `SetAutoRun`'i `false` olarak ayarlayarak ve uygulamayı bir kez başlatarak veya `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`'ten değeri silerek.
3. Program klasörünü sil.
4. Yapılandırma ve günlük dosyalarını kaldırmak için isteğe bağlı olarak `%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\`'i silin.

Daha ileri

Bir avuçtan fazla makineyi yönetirseniz, bu bilgileri merkezi olarak toplamak genellikle bir sonraki adımdır. **O&O Syspectr** tam olarak bunu yapar: bulut tabanlı envanter, tüm PC'leriniz ve sunucularınız için izleme ve uyarı, tek bir konsoldan - ve bir dizi bilgisayar için ücretsiz.

İş istasyonlarına dağıtımda birlikte kullanabileceğiniz iki ücretsiz araç daha:

- **O&O ShutUp10++** — ilke profillerini içe ve dışa aktararak Windows 10 ve 11 gizlilik ayarlarını merkezi olarak yönetin.
- **O&O AppBuster** — sistem imajlarınızdaki ön yüklü Windows uygulamalarını ve gereksiz yazılımları kaldırın.

Sorun giderme

Her bölüm bir belirtiyi, yaygın nedenini ve çözümünü açıklar. Sorununuz listede yoksa Sık sorulan sorular bölümüne bakın veya O&O desteğine başvurun.

Göster

Bilgiler masaüstünde görünmüyor

Sebep: Uygulama çalışmıyor, ekran başka bir monitörde, metnin duvar kağıdına karşı bir kontrastı yok veya masaüstü entegrasyonu bu sistemde çalışmıyor.

Çözüm: Bu noktalar üzerinden sırayla çalışın:

1. Bildirim alanındaki simgeyi arayın. Simge küçük okun arkasında gizli olabilir. Simge yoksa `OODeskInfo.exe` dosyasını çalıştırın.
2. Bildirim alanındaki menüde **Monitor** alt menüsünü açın. Bakmakta olduğunuz monitörü veya **All monitors** seçeneğini seçin.
3. **View settings** → **Text color** altında duvar kâğıdıyla karşıtlık oluşturan sabit bir renk seçin. **View settings** → **Opacity of the display** değerini %100'e ayarlayın.
4. **View settings** → **Show integrated with the Desktop** seçeneğini kapatın. Bilgiler masaüstünden bağımsız, kayan bir pencerede görünür.

➡️ Masaüstü görünümü

Dosya Gezgini yeniden başlatıldıktan sonra ekran kayboldu

Sebep: Masaüstü entegre modunda panel masaüstüne takılır. Dosya Gezgini yeniden başlatıldığında, O&O DeskInfo bunu algılar ve paneli tekrar ekler; nadir durumlarda bu olmaz.

Çözüm: Bildirim alanındaki menüde **View settings** → **Show integrated with the Desktop** seçeneğini kapatıp yeniden açın. Görünüm yeniden oluşturulur ve grafik geçmişi korunur.

➡️ Masaüstüyle bütünleşik görünüm

Masaüstü entegrasyonu birkaç monitörle çalışmaz

Sebep: Masaüstü entegrasyonu, birincil monitörün negatif olmayan bir X koordinatından başlamasını gerektirir. Bir ekran birincil monitörün *sol*'sine dayanıyorsa, Windows paneli masaüstü arka planına güvenilir bir şekilde haritalayamaz.

Çözüm: Monitörleri Windows ekran ayarlarında yeniden düzenleyin, böylece birincil monitörün solunda hiçbir ekran kalmaz veya sürgülü pencere moduna geçiş yapılmaz.

➡️ Monitör seçimi

Ekran kesilir veya sütunlar dengesiz görünür

Sebep: Profil, mevcut yazı tipi boyutunda ekrana sığmaktan daha fazla kategori içerir veya bir sütuna tutturulmuş kategoriler otomatik dengelemeyi önler.

Çözüm:

1. **View settings** → **Font size** altında daha küçük bir yazı boyutu seçin.
2. İhtiyacınız olmayan kategorileri profilden çıkarın.
3. Profil editöründe, sabit bir sütunda **Otomatik**'e kadar kalmak zorunda olmayan kategorilerin sütununu ayarlayın.

➡️ Sütun düzeni

Bilgi ekranına tıklanamıyor

Sebep: Bu amaçlanmıştır. Masaüstü entegre modunda panel, masaüstü simgelerine asla müdahale etmeyecek şekilde tıklanır. Tüm etkileşim tepsi simgesi aracılığıyla gerçekleşir.

Çözüm: Tıklanabilir bir pencere için **View settings** → **Show integrated with the Desktop** seçeneğini kapatın. Kayan pencereyi, sekme düğmesinden veya bildirim alanı simgesine sol tıklayarak gösterebilir ve gizleyebilirsiniz.

➡️ Sürgülü pencere

Bilgi ve değerler

Pil değerleri görünmüyor

Sebep: Cihazın pili yoktur. Pil sıraları bu tür sistemlerde kendilerini gizlerler.

Çözüm: Herhangi bir işlem gerekmez. Dizüstü bilgisayarda Windows'un pili algılayıp algılamadığını kontrol edin.

➡️ Sistem bilgileri

GPU kullanımı eksik

Sebep: Bazı ortamlar, özellikle belirli uzak masaüstü oturumları, O&O DeskInfo'nin ihtiyaç duyduğu verileri sağlamaz. GPU satırları daha sonra profilden ve **GPU usage graph** ayarından bağımsız olarak kendilerini gizlerler.

Çözüm: Hiçbiri gerekli değildir. Satırlar, örneğin oturum yerel olarak çalıştırıldığında, veriler mevcut olur olmaz tekrar görünür.

➡️ Performans grafikleri

Bir ağ sürücüsü bir haç ile işaretlenir

Sebep: Sürücü şu anda erişilemez: sunucu çevrimdışı, VPN bağlantısı kapalı veya kimlik bilgilerinin süresi doldu. O&O DeskInfo, sürücüyü beklemek yerine işaretler, böylece ekranın geri kalanı güncellenmeye devam eder.

Çözüm: Sunucuya bağlantıyı geri yükle. Sürücü cevap verir vermez otomatik olarak tekrar alınır.

➡️ Yanıt vermeyen ağ sürücüleri

Ağ değerleri yanlış adaptöre atıfta bulunur

Sebep: O&O DeskInfo, normalde Windows'un giden trafik için kullandığı adaptör olan aktif olarak kabul ettiği adaptörü kullanır.

Çözüm: Tepsi menüsünden **Network adapter** altındaki adaptörü seçin. Adaptörü değiştirmek uygulamayı yeniden başlatır.

➡️ Ağ adaptörü

Bildirim alanı menüsü ve ayarları

Tepsi menüsü eksik girişler veya hiç menü yok

Sebep: Yapılandırma dosyası, menüyü `TrayMenu` veya `IsRestricted` ile kısıtlar. Bir şirket bilgisayarında bu genellikle kasıtlıdır.

Çözüm: Yapılandırma dosyasındaki iki ayarı kontrol edin veya BT biriminize başvurun.

➡️ `TrayMenu`, `IsRestricted`

Bir menü girişi "Özel" i gösterir

Sebep: Etkin değer, yapılandırma dosyasında ayarlandığı için menüdeki ön ayarlardan hiçbirine karşılık gelmez. Giriş tamamen bilgilendiricidir; tıklamak hiçbir şey yapmaz.

Çözüm: Menüdeki ön ayarlardan birini seçin veya değeri yapılandırma dosyasından saklayın.

➡️ Yapılandırma dosyası

Yapılandırma dosyasını düzenledikten sonra tüm ayarlar giderildi

Neden: Dosya ayrıştırılamadı. Genellikle bir kapanış etiketi eksiktir veya öğe adı yanlış yazılmıştır. O&O DeskInfo, sorunlu dosyayı aynı klasöre zaman damgası ve `.invalid` uzantısıyla kaydetmiş ve varsayılan ayarlarla yeniden başlamıştır.

Çözüm:

1. Yapılandırma klasöründe `.invalid` dosyasını açın ve hatayı düzeltin.

2. Düzeltilmiş değerleri `OODeskInfo.cfg`'e geri kopyalayın. O&O DeskInfo, dosyayı kaydettikten yaklaşık bir saniye sonra uygular.

➡️ Otomatik yeniden yükleme

Uygulama bir değişiklikten sonra yeniden başlatılır

Sebep: Ayarları `Monitor`, `ShowOnAllMonitors`, `NetworkAdapter` ve `ShowDriveActivity` sadece işlem başına bir kez başlatılan kaynaklara bağlıdır. Bunları değiştirmek uygulamanın kendini yeniden başlatmasını sağlar. Diğer tüm değişiklikler ekranı yeniden yapılandırır ve grafik geçmişini korur.

Çözüm: Hiçbiri gerekli değildir. Yeniden başlatma bir dakika sürer ve herhangi bir ayarı değiştirmez.

➡️ Yapılandırma dosyası

Bir sorunu rapor et

Eğer sorun devam ederse:

1. `LogEnabled` ile giriş yapmayı etkinleştirin ve sorunu çoğaltın. Günlük `%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\Logs\OODeskInfo.log` olarak yazılmıştır.
2. Sistem verilerini yakalamak için tepsi menüsünde **Copy info to clipboard**'i kullanın.
3. Her ikisini de O&O desteğine gönderin. Kişi seçenekleri Destek ve diğer O&O ürünleri'de listelenmiştir.

Sık sorulan sorular

Lisanslama ve fiyat

O&O DeskInfo gerçekten ücretsiz mi?

Evet. O&O DeskInfo **ücretsiz bir yazılımdır**. Deneme süresi, lisans anahtarı, kayıt zorunluluğu veya ücretli sürümü yoktur. Kişisel ya da ticari amaçla istediğiniz sayıda bilgisayarda kullanabilir, değiştirmeden başkalarına verebilirsiniz.

Daha fazla özellik içeren bir Pro veya Premium sürümü var mı?

Hayır. Bu dokümantasyonda açıklanan her özellik ücretsiz sürümün bir parçasıdır - geri kalan hiçbir şey yoktur.

Birçok makinede merkezi yönetim arıyorsanız, bu daha büyük bir DeskInfo yerine farklı bir üründür: bir dizi bilgisayar için de ücretsiz olan bulut tabanlı izleme ve yönetim hizmetimiz **O&O Syspectr**'e bakın.

İndirmem bir yükleyiciyle veya başka bir yazılımla geldi. Bu normal mi?

Hayır, ve kullanım şartlarımızı ihlal eder. O&O DeskInfo kuruluma ihtiyaç duymaz ve asla diğer yazılımları paketler. www.oo-software.com'den indirin ve diğer kopyayı nereden aldığınızı bize bildirin, böylece harekete geçebiliriz.

Kurulum ve başlatma

Yönetici haklarına ihtiyacım var mı?

Hayır. Standart kullanıcı hakları, yalnızca mevcut kullanıcı için yazılan otomatik başlatma girişi de dahil olmak üzere burada açıklanan her şey için yeterlidir.

O&O DeskInfo ayarlarını nerede saklıyor?

Varsayılan konum `%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\OODeskInfo.cfg` yoludur. **`OODeskInfo.exe` ile aynı klasörde** `OODeskInfo.cfg` adlı bir dosya varsa program onu kullanır. USB bellekten taşınabilir kullanım bu şekilde çalışır. Bkz. Yapılandırma dosyasının konumu.

Bir USB çubuğundan çalıştırabilir miyim?

Evet. `OODeskInfo.exe`'i çubuğa kopyalayın ve ayarların onunla birlikte gitmesini istiyorsanız, yanına bir `OODeskInfo.cfg` koyun.

Windows ile mi başlıyor?

Sadece isterseniz. Tepsi menüsünde **Start with Windows**'i etkinleştirin veya katılımsız bir sunum için `SetAutoRun`'yi kullanın.

Göster

Sorun giderme sayfası, ekran problemlerini adım adım gözden geçirir. En yaygın sorular burada cevaplanır.

Bilgiler masaüstünde görünmüyor. Ne yapabilirim?

Bu noktalar üzerinden sırayla çalışın:

1. **Uygulama çalışıyor mu?** Bildirim alanında O&O DeskInfo simgesini arayın. Simge küçük okun arkasında gizli olabilir.
2. **Bilgiler başka bir monitörde mi gösteriliyor?** Bildirim alanındaki menüde **Monitor** alt menüsünü kontrol edin veya **All monitors** seçeneğini seçin.
3. **Duvar kâğıdı nedeniyle yazı okunmuyor mu? View settings → Text color** altında arka planla karşıtlık oluşturan sabit bir renk seçin. **Opacity of the display** değerini %100'e çıkarın.
4. **Masaüstüyle bütünleşik görünüm çalışmıyor mu? View settings → Show integrated with the Desktop** seçeneğini kapatın. Bilgiler masaüstünden bağımsız, kayan bir pencerede gösterilir.

Dosya Gezgini yeniden başlatıldıktan sonra ekran kayboldu.

Normalde ekran kendiliğinden geri gelir. O&O DeskInfo, Dosya Gezgini'nin yeniden başlatıldığını algılar ve masaüstüne yeniden bağlanır. Geri gelmezse bildirim alanındaki menüden masaüstüyle bütünleştirmeyi kapatıp yeniden açarak ekranı yenileyin.

Bilgi ekranına neden tıklayamıyorum?

Çünkü amacı bu. Masaüstü entegre modunda panel tıklanır, bu nedenle masaüstü simgelerine veya işinize asla müdahale etmez. Tüm etkileşim tepsi simgesi aracılığıyla gerçekleşir. Tıklanabilir bir pencere istiyorsanız, sürgülü pencere moduna geçin.

Ekranı istediğim yere taşıyabilir miyim?

Hayır. Ekranın dört köşesinden birini seçebilirsiniz. Konumu daha hassas ayarlamak için yapılandırma dosyasındaki dört kenar boşluğu ayarını kullanın. Bkz. Ekranın kenarlarına uzaklık.

Ekran kesilir veya sütunlar dengesiz görünür.

Daha küçük bir yazı tipi boyutunu deneyin veya profildeki kategori sayısını azaltın. Manuel sütun atamaları kullanıyorsanız, bir sütuna tutturulmuş bir kategorinin otomatik dengeleme ile taşınamayacağını unutmayın - önemsemediğinizleri **Otomatik**'e ayarlayın. Sütun düzeni bölümüne bakın.

Monitörler alışılmadık bir şekilde düzenlenir ve masaüstü entegrasyonu çalışmaz.

Masaüstü entegrasyonu, birincil monitörün negatif olmayan bir X koordinatından başlamasını gerektirir. Bir ekran birincil monitörün *sol*'ine otururs a, Windows paneli masaüstü arka planına güvenilir bir şekilde haritalayamaz. Monitörleri Windows ekran ayarlarında yeniden düzenleyin veya sürgülü pencere modunu kullanın.

Bilgi ve değerler

Batarya değerleri neden eksik?

Çünkü cihazın pili yok. Pil sıraları kendilerini olmayan sistemlerde gizlerler.

Neden GPU kullanımı yok?

Bazı ortamlar - özellikle belirli uzak masaüstü oturumları - O&O DeskInfo'in ihtiyaç duyduğu verileri sağlamaz. GPU satırları daha sonra profilden ve **GPU usage graph** ayarından bağımsız olarak kendilerini gizlerler.

Neden GPU bazen adanmış ve bazen paylaşılan bellek gösterir?

Çünkü adaptör için anlamlı olan budur. Ayrık grafik kartları **adanmış** video belleğini bildirir; entegre GPU'lar **paylaşıldı** sistem belleği kullanır. O&O DeskInfo, hangisinin geçerli olduğunu gösterir.

Bir ağ sürücüsü bir haç ile işaretlenir.

Sürücü şu anda erişilemez - sunucu çevrimdışı, VPN kapalı veya kimlik bilgilerinin süresi doldu. O&O DeskInfo asmak yerine işaretler ve cevap verir almaz tekrar alır.

Ağ değerleri hangi ağ adaptörüne atıfta bulunur?

O&O DeskInfo'e kadar, normalde Windows'un giden trafik için kullandığı adaptör olan aktif olarak kabul edilir. Tepsi menüsünde **Network adapter**'nin altında belirli bir adaptörü sabitleyebilirsiniz.

Windows ürün anahtarını masaüstünde gösterebilir miyim?

Özel bir profile `OSProductKey` ve `OSOEMProductKey` alanlarını ekleyebilirsiniz. Ancak ürün anahtarını masaüstünde göstermenizi önermeyiz. Ekran paylaşımı ve uzaktan destek sırasında başkaları anahtarı görebilir. Gerektiğinde bildirim alanı menüsünde **Show Windows Product Key** seçeneğini kullanın.

Ayarlar

Yapılandırma dosyasını değiştirdim. Yeniden başlatmam gerekiyor mu?

No. O&O DeskInfo dosyayı izler ve değişikliği kaydettikten sonra yaklaşık bir saniye uygular. Dört ayar - `Monitor`, `ShowOnAllMonitors`, `NetworkAdapter` ve `ShowDriveActivity` - uygulamayı yeniden başlatır, çünkü işlem başına sadece bir kez başlatılan kaynaklara bağlıdırlar. Diğer her şey, grafik geçmişini koruyan ekranı yeniden inşa ederek uygulanır.

Dosyayı düzenledim ve şimdi tüm ayarlar gitti.

Dosya okunamadığı için O&O DeskInfo varsayılan ayarlarla başladı. Özgün dosya korunur. Aynı klasörde zaman damgalı, `.invalid` uzantılı dosyayı bulun. Genellikle eksik bir kapanış etiketi veya yanlış yazılmış bir öğe adı olan hatayı giderin ve değerleri yeni dosyaya geri kopyalayın.

Bir menü girişi "Özel" i gösterir. Bu ne anlama geliyor?

Etkin değerin menüdeki ön ayarlardan hiçbirine karşılık gelmediğini, çünkü yapılandırma dosyasında ayarlandığını. Giriş tamamen bilgilendiricidir; tıklamak hiçbir şey yapmaz.

Tepsi menüsü eksik girişler veya hiç menü yok.

Daha sonra yapılandırma dosyası bunu kısıtlar. `TrayMenu` ve `IsRestricted`'yi kontrol edin. Bir şirket bilgisayarında bu genellikle kasıtlıdır - BT departmanına sorun.

Neden bazı değişiklikler uygulamayı yeniden başlatıyor?

Monitörü, ağ adaptörünü veya sürücü etkinlik göstergelerini değiştirmek, sistem verilerini yeniden okumayı ve performans sayaçlarını yeniden başlatmayı gerektirir. Yeniden başlatmak, tüm bunları yeniden inşa etmekten daha hızlı ve daha güvenilirdir. Dili veya masaüstü entegrasyon modunu değiştirmek, yalnızca toplanan grafik geçmişini koruyan pencereleri yeniden oluşturur.

Performans

O&O DeskInfo CPU ve bellekte ne kadara mal olur?

Çok az. Verimlilik Modu varsayılan olarak açık, bu da Windows'un işlemi düşük öncelikli ve uygun donanımda verimlilik çekirdeklerinde çalıştırmasını istiyor. Yükü daha da azaltmak istiyorsanız, güncelleme hızını *Yavaş*'e ayarlayın ve ihtiyacınız olmayan grafikleri kapatın.

Grafikler beklemede kalır mı?

Evet. Tüm zamanlayıcılar ve performans sayaçları, Windows uykuya daldığında ve uyanmaya devam ettiğinde askıya alınır, bu nedenle grafikler bir boşlukla bozulmaz.

Ne kadar tarih tutulur?

Metrik başına varsayılan olarak 1024 örnek - tipik güncelleme aralıklarında kabaca 17 ila 34 dakika. Bu `MaxHistoryItems` ile değiştirilebilir.

Destek

Bir sorunu nasıl bildirebilirim?

1. `LogEnabled` ile giriş yapmayı etkinleştirin ve sorunu yeniden üretin.
2. Sistem verilerini yakalamak için **Copy info to clipboard**'i kullanın.
3. Hem O&O Support'e hem de support@oo-software.com adresine gönderin.

Günlük `%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\Logs\OODeskInfo.log`'e yazılmıştır. Tüm iletişim seçenekleri Destek ve diğer O&O ürünleri'de listelenmiştir.

Hangi Windows sürümleri desteklenmektedir?

Windows 11 ve Windows 10 yanı sıra, Windows Server 2016 ve daha sonra, x86, x64 ve ARM üzerinde. Sistem gereksinimleri bkz.

Destek ve diğer O&O ürünleri

O&O DeskInfo, Berlin'de O&O Software GmbH tarafından geliştirilmiştir. Bu sayfa destek kanallarını ve ilgili kaynakları listeler.

Destek

- **O&O Software desteği:** https://www.oo-software.com/en/support
- **E-posta:** destek@oo-software.com
- **Ürün sayfası:** https://www.oo-software.com/en/oodeskinfo

Destekle iletişime geçmeden önce Sorun giderme ve Sık sorulan sorular'yi kontrol edin. Tepsi menüsündeki **Online help** bu belgeyi açar.

Destek isteği hazırlama

Aşağıdaki bilgileri ekleyin:

- O&O DeskInfo sürümü ve **About**'den Windows sürümü tepsi menüsünde.
- **Copy info to clipboard** çıktısı: ihtiyacı destekleyen makine, işletim sistemi, donanım ve ağ verilerini içerir.
- Ne yaptığını, ne olduğunu ve ne beklediğini.
- Sorun çoğaltılabilirse günlük dosyası: `LogEnabled` ile günlük kaydetmeyi etkinleştir, sorunu yeniden üret ve `%LocalAppData%\OO Software\OO DeskInfo\Logs\OODeskInfo.log`'yi ekle. Günlük kaydı bölümüne bakın.

Göndermeden önce pano metnini ve günlük kaydını gözden geçirin; bunlar bilgisayar adını, kullanıcı adlarını ve ağ adreslerini içerir.

Lisanslama

O&O DeskInfo ücretsizdir. Lisans anahtarı, kayıt ve ücretli baskı yoktur. Özel ve ticari olarak herhangi bir sayıda bilgisayarda kullanabilir ve değişmeden aktarabilirsiniz. Bir kopya bir yükleyici ile geldiyse veya başka bir yazılımla birlikte geldiyse, bu kullanım koşullarının ihlalidir; desteğin kaynağı bilmesine izin verin. Ücretsiz yazılım.

Güncellemeler

Tepsi menüsünde **About** yüklü sürümü gösterir ve daha yeni bir sürüm için çevrimiçi olarak kontrol etmek için bir bağlantı sunar. Mevcut sürüm her zaman ürün sayfası'de mevcuttur.

Diğer O&O ürünleri

Tepsi menüsünde **Daha fazla O&O ürününü keşfedin...**, Windows için diğer O&O araçlarına genel bir bakış açar. O&O Software ayrıca yedekleme, kurtarma, depolama optimizasyonu ve Windows yönetimi için araçlar sunar.

Ürün	Amaç
O&O ShutUp10++	Windows 10 ve 11 gizlilik ayarlarının ücretsiz kontrolü
O&O AppBuster	Önceden yüklenmiş Windows uygulamalarının ve bloatware'in ücretsiz kaldırılması
O&O Syspectr	Bulut tabanlı envanter, PC'lerin ve sunucuların izlenmesi ve yönetimi, bir dizi bilgisayar için ücretsiz
O&O DiskImage	Sürücülerin ve tüm sistemin yedeklenmesi ve kurtarılması
O&O Defrag	Bilgisayarlar ve sunucular için depolama iyileştirmesi
O&O DiskRecovery	Silinen dosyaların ve hasarlı dosya sistemlerindeki verilerin kurtarılması
O&O SafeErase	Dosyaların güvenli ve geri alınamaz şekilde silinmesi, boş alanın temizlenmesi

Tüm ürünler oo-software.com/en/products adresinde listelenir.