

O&O software

O&O AutoBackup 6

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 3

2 Kurzanleitung 4

3 Support und weitere O&O-Produkte 8

Einführung

O&O AutoBackup 6 sichert und synchronisiert Dateien und Ordner automatisch: Der Kopiervorgang startet, sobald Sie einen hotplug-fähigen Datenträger wie eine externe Festplatte oder einen USB-Stick an den Rechner anschließen. Sie legen fest, welche Dateien und Ordner auf welchen Datenträger, in welchem Modus und wann kopiert werden.

> **Frühere Version**
>
> Dies ist das Handbuch von O&O AutoBackup 6. Es wird nicht mehr aktualisiert. Das Handbuch der aktuellen Version steht unter manuals.oo-software.com/ooautobackup/.

Einstieg

Ziel	Einstieg
Die erste Aufgabe anlegen	Kurzanleitung
Erforderliche Berechtigungen prüfen	Berechtigungen
Hilfe erhalten	Support und weitere O&O-Produkte

Lizenz


O&O AutoBackup ist kommerzielle Software. Während des Testzeitraums lässt sich das Programm ausprobieren; für die weitere Nutzung benötigen Sie eine gültige Lizenz. Siehe Support und weitere O&O-Produkte.

Kurzanleitung

So funktioniert O&O AutoBackup


Der Kopiervorgang startet automatisch immer dann, wenn Sie Ihren als “hotplug fähig” gekennzeichneten Datenträger an den Rechner anschließen. Mit Hilfe des Statusleistensymbols und des Statusfensters im Programm können Sie erkennen, wann der Vorgang beendet ist und im Anschluss den Datenträger wieder entfernen.*

Alles was Sie dafür einstellen müssen, erklären wir Ihnen gern. **1. Schritt:** Starten Sie O&O AutoBackup. Im Programm Startbildschirm klicken Sie bitte auf das **+ Symbol**, um Ihre Aufgabe anzulegen. Als Erstes können Sie nun einen Namen für Ihre Aufgabe festlegen. Mit Hilfe von Drag&Drop können Sie einzelne Dateien und Ordner, die Sie sichern möchten, in das Programm-Fenster hineinziehen. Alternativ können Sie diese auch mit den Schaltflächen **Verzeichnis hinzufügen** und **Dateien hinzufügen** erledigen. Sobald alle gewünscht Dateien hinzugefügt wurden klicken Sie bitte auf **Weiter**.



2. Schritt: Jetzt wird festgelegt wohin Sie Ihre Daten speichern möchten. Wählen Sie nun den Zieldatenträger, welcher auch gleichzeitig das Startereignis ist. Als Zieldatenträger unterstützt O&O AutoBackup alle als “hotplug fähig” gekennzeichneten Datenträger, also Datenträger welche im laufenden Betrieb ausgetauscht werden


können. War das Speichermedium bereits vor dem Start von O&O AutoBackup an den Rechner angeschlossen, dann können Sie es aus der Liste der verfügbaren Zieldatenträger auswählen. Ansonsten schließen Sie es jetzt an, und wählen es dann aus der Liste aus. Jetzt klicken Sie bitte auf **Weiter**.



3. Schritt: Im Folgenden können Sie auswählen wie gesichert werden soll. **Archiv Modus** Kopiert alle Ordner und Dateien in neue Unterordner.

Einfügemodus Kopiert neue Dateien, Ordner und alle Änderungen. Es wird nichts gelöscht.

Synchronisationsmodus Hält Dateien und Ordner synchron. Daten werden überschrieben.



4. Schritt: Sie müssen jetzt nur noch wählen wann Sie Ihre Daten speichern möchten. Im Anschluss können Sie Ihre Aufgaben speichern und befinden sich wieder auf der Startseite von O&O AutoBackup. Ihre Aufgabe startet nun zum gewünschten Zeitpunkt, Sie können aber auch jederzeit manuell eine Aufgabe starten.

O&O AutoBackup legt für jede Ihrer Aufgaben eine neue "Kachel" auf der Startseite an. Diese Aufgaben können Sie starten, ändern oder auch löschen.

Unter den Erweiterten Einstellungen können Sie Batchbefehle definieren, welche anstatt der vorgegebenen Aktionen beim Anschluss des Zieldatenträgers ausgeführt werden sollen. Des Weiteren kann die Verzeichnisstruktur für die Speicherung der Daten/Verzeichnisse auf dem Zieldatenträger beeinflusst werden. Mit Hilfe der Option “Unterordner benutzen” wird ein eigener Ordnernamen spezifiziert und/oder mit der Option “Computernamen im Pfad anfügen” den Namen des Computers im Pfad auf dem Zieldatenträger berücksichtigt unter dem die Daten/Verzeichnisse gespeichert werden.

* Vergessen Sie bitte nicht, nach dem Beenden des Kopiervorgangs den externen Datenträger mit der Methode “Sicheres Entfernen” des Betriebssystems vor dem Abstöpseln zu entfernen.

:::note

Mit O&O AutoBackup können Sie Ihre Dateien und Verzeichnisse schnell und automatisch sichern. Wenn Sie Ihren ganzen Rechner – ob privat oder in der Firma – sichern wollen, dann empfehlen wir Ihnen O&O DiskImage, unsere umfassende Backup-&-Recovery-Lösung. Informieren Sie sich jetzt über O&O DiskImage.

:::

Berechtigungen {#permissions}

Sie müssen Mitglied einer lokalen Administratorengruppe sein oder über vergleichbare Rechte verfügen, um O&O AutoBackup zu installieren, zu verwalten und zu registrieren. Sollten Sie Domänenadministrator sein, besitzen Sie in der Regel die entsprechenden Berechtigungen.

Support und weitere O&O-Produkte

Der Support von O&O Software hilft bei Fragen und Problemen mit O&O AutoBackup 6.

Support kontaktieren

Öffnen Sie den Support von O&O Software. Halten Sie bereit:

- die Version von O&O AutoBackup und die Windows-Version,
- den Namen der Aufgabe und den Zeitpunkt des fehlgeschlagenen Kopiervorgangs,
- die Art des Zieldatenträgers, etwa externe Festplatte oder USB-Stick,
- die vollständige Fehlermeldung und den betroffenen Pfad.

Lizenzierung und Updates

O&O AutoBackup ist kommerzielle Software. Während des Testzeitraums lässt sich das Programm ausprobieren; für die weitere Nutzung benötigen Sie eine gültige Lizenz. Informationen zur aktuellen Version enthält die Produktseite von O&O AutoBackup.

Weitere O&O-Produkte

O&O AutoBackup sichert und synchronisiert Dateien und Ordner. Um den gesamten Rechner zu sichern, verwenden Sie O&O DiskImage.

Produkt	Zweck
O&O DiskImage	Sicherung und Wiederherstellung von Laufwerken und kompletten Systemen
O&O Defrag	Speicheroptimierung für PCs und Server
O&O DiskRecovery	Wiederherstellung gelöschter Dateien und Daten aus beschädigten Dateisystemen
O&O ShutUp10	Kontrolle der Datenschutzeinstellungen von Windows
O&O SafeErase	Sicheres, unwiederbringliches Löschen von Dateien und freiem Speicher

Siehe alle O&O-Produkte.